

BIJLAGE Q: TECHNISCHE BERICHTEN STRUCTUUR

INHOUDSTABEL

1.	INLEIDING	333
2.	VOORSTELLING VAN DE FMS'S	333
3.	GEDOCUMENTEERDE AMENDEMENTEN	444
3.1	Overeenstemming met SAM Mapping gids	444
3.2	Van FMS naar TMS	666
3.2.1	RESULTATEN VAN CONTROLE. Verbeterde waarden	666
3.2.2	Bericht groep	666
3.2.3	Uitbreiding van IE's inclusief andere IE's	777
3.2.3.1	IE05 (E_AMD_REJ), IE58 (E_ULD_REJ), IE62 (E_REQ_REJ)	777
3.2.3.2	IE13 (E_DEC_AMD)	777
3.2.3.3	IE16 (E_DEC_REJ)	777
3.2.3.4	IE29 (E_REL_TRA)	777
3.2.3.5	IE51 (E_REL_NOT)	777
3.3	Implementatie van FTSS voorschriften en voorwaarden	777
3.4	Technische voorschriften en voorwaarden	888
4.	BERICHTEN	999
5.	04: AMENDEMENT AANVAARDINGS (E_AMD_ACC)	101010
6.	05: VERWERPING AMENDEMENT (E_AMD_REJ)	111111
7.	07: KENNISGEVING VAN AANKOMST (E_ARR_NOT)	121212
8.	08: VERWERPING VAN KENNISGEVING VAN AANKOMST (E_ARR_REJ)	141414
9.	09: BESLISSING TOT ANNULERING (E_CAN_DEC)	151515
10.	13: AMENDEMENT AANGIFTE (E_DEC_AMD)	161616
11.	14: VERZOEK TOT ANNULERING VAN EEN AANGIFTE (E_DEC_CAN)	212120
12.	15: AANGIFTE (E_DEC_DAT)	222221
13.	16: VERWERPING VAN EEN AANGIFTE (E_DEC_REJ)	272725
14.	19: VERSCHILLEN (E_DIS_SND)	26
16.	23: KENNISGEVING VAN DE INITIATIE NASPORING (E_ENQ_NOT)	292928
17.	25: KENNISGEVING VAN VRIJGAVE GOEDEREN (E_GDS_REL)	303029
18.	26: BORGSTELLER - TOEGANGSCODE (E_ACC_COD)	30
18.	28: TOEKENNING MRN (E_MRN_ALL)	313130
19.	29: VRIJGAVE VOOR DOORGANG (E_REL_TRA)	343431
20.	43: TOELATING TOT LOSSING (E_ULD_PER)	404032

21.	44: LOSSINGSRAPPORT (E_ULD_REM).....	4343 35
22.	45: KENNISGEVING WRITE-VANF (E_WRT_NOT)	4646 37
23.	51: GEEN VRIJGAVE VOOR DOORGANG (E_REL_NOT)	4747 38
24.	54: VERZOEK TOT VRIJGAVE (E_REQ_REL).....	5252 43
25.	58: VERWERPING VAN LOSSINGRAPPORT (E_ULD_REJ).....	5454 44
26.	60: KENNISGEVING VAN BESLISSING TOT CONTROLE (E_CTR_DEC).....	5555 45
27.	62: VERWERPING VAN VERZOEK TOT VRIJGAVE (E_REQ_REJ).....	5656 46
28.	100: VRAAG OM DOCUMENTEN (E_ASK_DOC)	5757 47
29.	906: FUNCTIONELE NACK (C_FUN_NCK).....	5858 48
30.	907: EDIFACT NACK (C_EDI_NCK)	6666 49
31.	TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN.....	6969 51
32.	VOORWAARDEN VAN IE.....	7171 52
33.	STRUCTUUR VOORSCHRIFTEN	7676 57

OPGAVE VAN DE TABELLEN

Tabel 1: Verschillen in benaming	555 55
Tabel 2: Verschillen in formaat	666 66
Tabel 3: Controle data items vereist door een NCTS applicatie.....	777 77
Tabel 4: Voorschriften geïmplementeerd in een FMS structuur	888 88
Tabel 5: Technische voorschriften	888 88

1. Inleiding

Deze bijlage beschrijft de gedetailleerde structuur van elke functionele berichtenstructuur (FMS).

FMS's zijn ingedeeld in gegevensgroepen (datagroepen) die op hun beurt gegevenskenmerken (data items) bevatten. Een datagroep is niet noodzakelijk het equivalent van een databank entiteit. De data items zijn zodanig gegroepeerd dat ze samenhangende logische blokken vormen binnen de draagwijdte van elke FMS.

Verder bevat deze bijlage een opsomming van:

- de karakteristieken van de datagroepen behorende tot de FMS: volgorde, aantal herhalingen, een status waarde dat aangeeft wanneer de datagroep verplicht (R), optioneel (O) of conditioneel (D) is;
- de karakteristieken van de data items behorende tot een datagroep: volgorde, aantal herhalingen, een status waarde dat aangeeft wanneer het data item verplicht (R), optioneel (O) of conditioneel (D) is;
- de datagroepindentatie geeft aan wanneer een datagroep niet enkel data items, maar ook andere groepen van gegevens bevat;
- de toe te passen voorschriften en voorwaarden.

2. Voorstelling van FMS's

A IE15: **a** E_DEC_DAT **b**

B

HOOFDING a	b 1 x	c R
GOEDERENITEM	999 x	R
CONTAINERS	99 x	D
COLLI	99 x	O
(TOEGELATEN GEADRESSEERDE) HANDELAAR	1 x	O
CONTROLLERESULTAAT (Vak D)	1 x	O
ZEKERHEIDSTELLINGSINFORMATIE	9 x	R
ZEKERHEIDSIDENTITEIT d	99 x	D
GELDIGHEIDSBEPERKING EG	99 x	O

C

HOOFDING **a**

Referentienummer **b** R **c** an **d** ..22 **e**

Type van aangifte	R	an..5
Aantal ladingslijsten	O	n..5
Totaal aantal artikelen	R	n..7

Het IE model is ingedeeld in drie gedeelten:

A

Het identificatie gedeelte, elke IE is geïdentificeerd door:

- een uniek nummer dat bestaat uit twee karakters 'FMS' gevolgd door maximum 3 cijfers **a**;
- een unieke referentie **b** in een één op één relatie met het unieke nummer van de IE; elke IE is voorafgegaan door een 'E_' (externe domein) van een 'C_' (gemeenschappelijke domein).

B

Het structuur gedeelte voorziet in:

- de volgorde van de datagroepen in de IE;
- een datagroep naam **a**;
- een nummer gevolgd door het karakter 'x' **b**, dat aangeeft hoeveel keren de datagroep is herhaald in de IE;
- een waarde **c**, dat aangeeft wanneer een datagroep vereist (R), (O)ptioneel of (C)onditioneel is. Indien de waarde conditioneel is, wordt een referentie weergegeven, die verwijst naar de voorwaarde die is opgenomen op het einde van het model;
- een datagroepindentatie **d** geeft aan dat de datagroep afhangt van een datagroep met een lagere indentatie.

C

Het 'datagroep' detail gedeelte voorziet voor elk attribuut in:

- de volgorde van een attribuut binnen een datagroep;
- een datagroep naam **a**, dezelfde als in het structuur gedeelte;
- de attribuut naam **b** binnen de datagroep;
- de waarde **c**, dat weergeeft wanneer een attribuut vereist (R), (O)ptioneel van afhankelijk (D) is;
- het data type van een data item **d**: (a)lfabetisch, (an)alfanumeriek en/of (n)umeriek;
- de lengte van het attribuut **e** (de optionele 2 punten (..) vóór de lengte indicator betekenen dat een data item geen vaste lengte heeft, maar kan oplopen tot een aantal cijfers, zoals aangeduid door de lengte indicator).
Er dient te worden opgemerkt dat het data type / attribuut lengte, van de velden die een datum weergegeven steeds gelijk is aan 'n8' om het jaar 2000 aan te duiden (vb. 20020220). Een komma in de data item lengte (vb. 8,6) betekent dat een data item decimalen kan bevatten, het getal voor de komma geeft de totale lengte van een data item aan, het getal na de komma geeft het maximum aantal cijfers na het decimale punt weer.

3. Gedocumenteerde amendementen

De IE's zijn in overeenstemming gebracht met de Mapping gids van het 'Enig administratief bericht' (SAM). Doordat de Mapping Gids van de SAM naast import, export, en OTS eveneens de noden van NCTS dient te ondersteunen, zijn wijzigingen aan een IE in sommige gevallen noodzakelijk. In andere gevallen, zijn meer details toegevoegd.

3.1 Overeenstemming met de SAM Mapping gids

De FMS van bijlage B van de FTSS 4.0 zijn gewijzigd naar aanleiding van de volgende aspecten:

- Om met de SAM in overeenstemming te zijn is de datagroep 'DOUANEVERVOER' herbenoemd in 'HOOFDING' ter ondersteuning van import, export, OTS en NCTS.
- Het data item 'HOOFDING. Document/referentienummer' is gelijkgesteld met MRN (Movement Referentienummer). Het is overgebracht naar het vak A van het E.D. (Document/referentienummer) overeenkomstig de SAM Mapping Gids. [Er dient te worden opgemerkt dat de mapping van het MRN naar het vak A van het E.D. tot doel heeft de FMS in overeenstemming te brengen met de SAM mapping naar UN/EDIFACT en niet voor drukdoeleinden].
- Het data item 'HOOFDING. Referentienummer' is gelijkgesteld met het LRN (Locale Referentie Nummer). Het is overgebracht naar vak 7 van het E.D. (Referentienummer van de aangifte) overeenkomstig de SAM Mapping Gids.
- 'HOOFDING. Aangifte datum' en 'HOOFDING. Aangifteplaats' zijn overgebracht naar 2 vakken van het E.D., namelijk vak 50 en 54. De mapping van vak 50 is geldig voor het NCTS; vak 54 is geldig voor de import en export procedures.
- Zowel binnen het NCTS als binnen de SAM Mapping gids zijn alle datumformaten gelijk aan 'n8', met uitzondering van de datum die is uitgewisseld in het UNB segment (n6).
- CONTAINERS. Containernummer wordt geacht steeds vereist te zijn, indien de groep CONTAINERS aanwezig is.

- Diverse namen van data items zijn in overeenstemming gebracht met de SAM Mapping Gids. Verder, zijn andere namen van data items in overeenstemming gebracht met alle FMS's, vb. alle data items die refereren naar taalcodes eindigen met 'LNG'. Dit heeft betrekking op de volgende data items:

Datagroep	FTSS Data item naam	SAM/NCTS data item naam
HOOFDING	MRN LRN aangiftetype alle 'Identiteit bij ...' Container Ladingsplaats Land van verzending	Document/ referentienummer Referentienummer Type van de aangifte Identiteit van het vervoermiddel bij ... Container indicator Plaats van lading Land van verzending/uitvoer
GOEDERENITEM	Omschrijving Omschrijving, LNG	Goederenomschrijving Goederenomschrijving LNG
BIJZONDERE VERMELDINGEN	Aanvullend informatie id	Aanvullende informatie, gecodeerd
CONTAINERS	Containernummers	Containernummer
ZEKERHEID	GRN	Referentienummer zekerheidstelling (GRN)
LAND van VERTREK	Landcode	Land van vertrek, code
HANDELAAR 'rolnaam'		(ROLNAAM) HANDELAAR voor de rollen: Afzender, Aangever, Geadresseerde, Toegelaten geadresseerde ter bestemming ('ter' is weggelaten)
DOUANEKANTOOR 'rolnaam'		(ROLNAAM) DOUANEKANTOOR voor rollen: van vertrek ('van' is weggelaten) van bestemming ('van' is weggelaten) van aangegeven bestemming ('van' is weggelaten) van doorgang ('van' is weggelaten) van aangegeven doorgang ('van' is weggelaten) effectieve kantoor van doorgang Kantoor overlegging Verzoeker (Verzoeker) Opnemen van de OTS verandering van kantoor
KANTOOR VAN HET TERUGZENDINGSEXEMPLAAR		(TERUGZENDINGSEXEMPLAAR) DOUANEKANTOOR

Tabel 1: Verschillen in benaming

- De volgende formaten zijn overeengekomen met EC/DGXXI/B3 van zijn opgelegd door de SAM en worden gebruikt i.p.v. van de formaten die zijn bepaald in bijlage B van de FTSS:

Data groep	Data item	FMS formaat	NCTS formaat	Reden ¹
Goederenitem	Goederencode	n..6 n..8	an..10	SAM, NCTS. SAM specificeert n..10 (de goederencode wordt niet afgesplitst in component delen). NCTS gebruikt an..6 voor C_berichten en n..8 voor E_berichten
Goederenitem	Omschrijving	an..140	an..260	SAM, OK
Containers Nieuwe containers	Containernummer(s)	an..11	an..17	SAM, OK SAM formaat is in overeenstemming gebracht met UNTDED 8260
Alle relevante	Soort colli (verpakkingscode)	a2	an..3	SAM ² SAM formaat in overeenstemming gebracht met UN/ECE21

Data groep	Data item	FMS formaat	NCTS for- maat	Reden ¹
Hoofding	Identiteit van vervoermiddel bij grensoverschrijding Identiteit ... bij vertrek	an..31 an..27	an..27 an..27	SAM, OK
Hoofding	MRN	an18	an..21	SAM NCTS
Hoofding & Goederenitem	Type van aangifte	an..5	an..9	Er is overeengekomen in de SAM mapping gids om de 3 subvelden van het aangiftetype aaneen te schakelen in 1 veld. MAAR NCTS gebruikt maar 5 karakters van dit veld met eigen code waarden voor doorgang.
Bijzondere vermeldingen	Export uit EG	a1	n1	SAM Alle andere vlaggen zijn gespecificeerd als n1 (0=Nee, 1=Ja)

Tabel 2: Verschillen in formaten

Verklarende aanmerkingen:

- De redenen voor de wijzigingen zijn de volgende:
 - overeenstemming verkrijgen met de SAM Mapping Gids (SAM);
 - overeenkomst met EC/DGXXI/B3 om deze wijzigingen te implementeren (OK);
 - te gebruiken subsets door het NCTS (NCTS).
- Specificatie van de te gebruiken codelijst beperkt het formaat van dat welke is aangegeven in de kolom 'FMS formaat'.

3.2 Van FMS naar TMS

De volgende details zijn toegevoegd aan de IE's:

3.2.1 RESULTATEN VAN CONTROLE. Verbeterde waarde

Dit veld had geen formaat. Het formaat an..27 is geselecteerd, daar dit de grootste waarde is van een verbeterd data item binnen 'DOUANEVERVOER' dat kan worden uitgewisseld.

3.2.2 Berichtgroep

De BERICHTgroep dient te worden toegevoegd aan elke IE. Deze berichtgroep komt overeen met een aantal EDIFACT hoofding velden.

In het algemeen, vereist de uitwisseling van berichten eveneens controle informatie. Deze controle informatie - in feite de informatie vervat in de UN/EDIFACT segmenten UNB en UNH - is toegevoegd aan alle FMS's via de data groep BERICHT. De controle informatie is van technische aard en is als dusdanig niet gespecificeerd.

Niet alle controle informatie is relevant voor een NCTS applicatie, maar zou kunnen worden toegevoegd en worden verwijderd door een UN/EDIFACT vertaler indien UN/EDIFACT wordt gebruikt om berichten uit te wisselen. De volgende elementen zijn tenminste vereist binnen een NCTS applicatie die IE's verwerkt:

Data item	Reden
Bericht afzender	Vereist om de juiste afzender bij ontvangst op te sporen
Bericht ontvanger	Vereist om een bericht te verzenden naar zijn juiste bestemming
Bericht identificatie	unieke referentie van een bericht voor een MRN, dat is toegekend door de afzender van dat bericht
Berichttype	'Bepaling' dat het nummer van de IE, het domein waarbinnen het is gebruikt, en de versie identificeert
Test indicator	Om het verschil aan te duiden tussen de testen die gebruikmaken van STTA van TTA

Tabel 3: Controle data items vereist door een NCTS applicatie

3.2.3 Expansie van IE's inclusief andere IE's

Twee alternatieve benaderingen zijn mogelijk:

1. Eveneens de "sub"-IE meegeven. Dit kan problemen geven met betrekking tot duplicatie van informatie.
2. Samenvoegen van bepaalde "sub"-IE informatie met een "master"-IE.

De tweede oplossing is zo goed mogelijk gevolgd. De volgende paragrafen leggen uit hoe alle gevallen van "IE binnenin IE" zijn behandeld om te komen tot een unieke en consistente voorstelling.

3.2.3.1 IE05 (E_AMD_REJ), IE58 (E_ULD_REJ), IE62 (E_REQ_REJ)

Deze berichten bevatten allemaal een verwerping van de vooraf ontvangen gegevens. De FMS bepaalt voor het bericht van verwerping dat voorschrift 123 dient te worden toegepast: enkel foutieve velden dienen te worden teruggezonden, tezamen met een identificatie van wat verkeerd was. Het terugzenden van enkel de foutieve velden is technisch te moeilijk, daar de berichten een hiërarchie hebben (welke oplegt dat een hogere niveaugroep steeds dient aanwezig te zijn indien een lagere niveaugroep dient te worden weergegeven).

Hiervoor is een benadering zoals voor het IE906 functionele foutbericht voorzien. Het bericht van verwerping bevat samen met een verwijzing naar het foutieve veld, een foutreden en de oorspronkelijke waarde van het attribuut.

3.2.3.2 IE13 (E_DEC_AMD)

Een amendement aan een aangifte bevat de oorspronkelijke aangifte E_DEC_DAT (IE15), plus een CTL_CONTROLE groep. Volgens het voorschrift 115, kunnen een aantal velden worden vervangen in het E_DEC_AMD (Document/Referentienummer (MRN) i.p.v. het Referentienummer (LRN), en de datum van het amendement, de amendement plaats en de amendement plaats LNG i.p.v. "...aangifte...").

3.2.3.3 IE16 (E_DEC_REJ)

Hiervoor is een benadering zoals voor het IE906 functionele foutbericht voorzien.

Om te voldoen aan de CUSRES vereisten, bevat het E_DEC_REJ een extra data item dat niet is gespecificeerd in FTSS. Het data item 'HOOFDING. Type van aangifte' is nodig, om het verplichte UN/EDIFACT BGM segment in te vullen en om in overeenstemming te zijn met alle andere FMS's die worden overgebracht naar CUSRES.

3.2.3.4 IE29 (E_REL_TRA)

Deze IE bevat de E_DEC_DAT. De bijkomende velden zijn verbonden aan de hoofding van het E_DEC_DAT. De groepen (KANTOOR TERUGZENDING) EXEMPLAREN en CONTROLE RESULTAAT zijn verbonden aan de oorspronkelijke IE15.

3.2.3.5 IE51 (E_REL_NOT)

De bijkomende hoofding velden zijn toegevoegd aan de hoofding van de IE15. De andere groepen zijn toegevoegd aan de structuur.

3.3 Implementatie van de FTSS voorschriften en voorwaarden

De FMS gespecificeerd in bijlage B van FTSS bevat de voorschriften en voorwaarden. De voorwaarden zijn niet opgenomen in deze handleiding, daar zij refereren naar de inhoud van de uit te wisselen berichten.

Niet alle voorschriften zijn opgenomen niet deze handleiding. Deze die zijn opgenomen, zijn ofwel opgenomen als code waarde of in de structuur van een FMS.

De volgende voorschriften zijn opgenomen als code waarde: voorschrift 138, 175, 180, 186, 200, 205, 230, en 510 hebben een code waarden '0' of '1' voor een vlag; voorschrift 460 refereert naar de externe codelijst van de UN/Locodes.

De volgende voorschriften zijn opgenomen als status van een data item: voorschrift 10, 11, 75, 190, 215, 216, 235 and 240.

De volgende voorschriften zijn opgenomen in een structuur van een FMS:

Voorschrift nummer	IE no.	IE Naam
115	13	Amendement aangifte

Voorschrift nummer	IE no.	IE Naam
123	05	Verwerping Amendement
	08	Verwerping kennisgeving van aankomst
	16	Verwerping aangifte
	58	Verwerping lossingrapport
	62	Verwerping verzoek tot vrijgave
135	51	Geen vrijgave voor Doorgang
150	44	Lossingrapport
	51	Geen vrijgave voor Doorgang
211	44	Lossingrapport
610	23	Kennisgeving inleiding nasporing

Tabel 4: Voorschriften opgenomen in een FMS structuur

3.4 Technische voorschriften en voorwaarden

Technische voorschriften zijn opgesteld voor het uitwerken van bepaalde omstandigheden:

- Optionele inhoud van een bericht zijn afhankelijk van het antwoord op het verzoek: positief (vb. het verzenden van de aangiftegegevens naar de verzoeker) of negatief (een foutcode van het systeem of een verklarende tekst van een douaneambtenaar wordt teruggezonden).
- Voorschriften toepasbaar op technische berichten.

Correlatie tussen de technische voorschriften en FTSS voorschriften is weergegeven in de hierna volgende tabel:

Functionele Area	Technische voorschriften	FTSS Voorschriften
Optionele inhoud van een bericht	TR200 tot TR204	215 216
	TR400 & TR401	235

Tabel 5: Toepassing van technische voorschriften

De volgende voorbeelden betreffende de toepassing van de technische voorschriften op IE907 zijn ter illustratie weergegeven.

TR901: Enkel het 'Fout' data item verbonden aan het niveau waar de fout is ontdekt, wordt gebruikt.

- Indien een fout is ontdekt op segment niveau (UCS), zal het data item BERICHT FOUTEN-SEGMENT FOUTEN.Fout de foutcode bevatten en de data items INTERCHANGE FOUTEN.Syntaxis fout en BERICHT FOUTEN.Fout worden niet gebruikt. [Er dient te worden opgemerkt dat het data item BERICHT FOUTEN-SEGMENT FOUTEN-DATA ELEMENT FOUTEN.Fout eveneens niet wordt gebruikt, volgens het technische voorschrift 902.]

TR902: De onderstaande data groepen die een fout aanduiden worden niet gebruikt.

- Indien een fout is ontdekt op segment niveau (UCS), zal de datagroep BERICHT FOUTEN-SEGMENT FOUTEN-DATA ELEMENT FOUTEN niet worden gebruikt.
- Indien een EDIFACT syntaxis fout is ontdekt (dit is een fout op INTERCHANGE niveau), zal de data groep BERICHTFOUTEN en de onderliggende groepen niet worden gebruikt.

4 BERICHTEN

Hierna wordt de gemeenschappelijke structuur die alle IE's bevatten, weergegeven, met uitzondering van IE 906 en 907 (waarvoor de structuur individueel is gedetailleerd).

BERICHT

Syntaxis identifier	R	a4			R	a4	
Syntaxis versienummer	R	n1			R	n1	
Bericht afzender	R	an..35			O	AN..35	
Identificatie code qualifier afzender	O		an..4		O	AN..4	
Zendende applicatie	O	an..14			R	AN..14	
Bericht ontvanger	R	an..35			O	AN..35	
Identificatie code qualifier ontvanger	O		an..4		O	AN..4	
Ontvangende applicatie	O	n..14			R	AN..14	
Datum van aanmaken	R	n6			R	N6	
Tijd van aanmaken	R	n4			R	N4	
Interchange controle referentie	R		an..14		O	AN..14	
Referentie/paswoord ontvanger	O		an..14		O	AN..14	
Referentie/paswoord qualifier ontvanger				O	an2	O	AN2
						O	AN..14
Applicatie referentie	O	an..14			O	A1	
Prioriteit	O	a1			O	N1	
Verzoek bevestiging	O	n1			O	AN..35	
Communicatie overeenkomst id	O		an..35		R	N1	
Test indicator	O	n1			R	AN..14	
Bericht identificatie	R	an..14			O	An..6	
Bericht type	R	an..6			O	An..35	
Gemeenschappelijke toegangsreferentie				O			
		an..35					
	O	n..2					

5. IE04: Aanvaarding amendement (E_AMD_ACC)

BERICHT			1 x, R
HOOFDING			1 x, R
(VERTREK) DOUANEKANTOOR			1 x, R
(AANGEVER) HANDELAAR			1 x, R

BERICHT

HOOFDING

Document/referentienummer	R	an..21	
Datum van amendement	R	n8	
Aanvaardingsdatum amendement	R	n8	

(VERTREK) DOUANEKANTOOR

Referentienummer	R	an8	
------------------	---	-----	--

(AANGEVER) HANDELAAR

TIN (vak 50)	O	an..17	R174
Naam (vak 50)	D	an..35	C160
Straat en nummer (vak 50)	D	an..35	C160
Land (vak 50)	D	a2	C160
Postcode (vak 50)	D	an..9	C160
Stad (vak 50)	D	an..35	C160
NAD LNG	DO	a2	C99TR99

6. IE05: Verwerping Amendement (E_AMD_REJ)

BERICHT
 HOOFDING
 (VERTREK) DOUANEKANTOOR
 (AANGEVER) HANDELAAR
 FUNCTIONELE FOUT

1 x, R
 1 x, R
 1 x, R
 1 x, R
 99x, ~~DO~~ [R123](#) |

BERICHT

HOOFDING

Document/referentienummer	R	An..21	
Datum van amendement	RD	n8	C124
Datum verwerping amendement	R	n8	
Reden verwerping amendement, code	OD	n1	C124
Reden verwerping amendement, tekst	D	An..350	C310
Reden verwerping amendement, tekst LNG	DO	a2	E99TR99

(VERTREK) DOUANEKANTOOR

Referentienummer	R	an8	
------------------	---	-----	--

(AANGEVER) HANDELAAR

TIN	O	an..17	R174
Naam	D	an..35	C160
Straat en nummer	D	an..35	C160
Land	D	a2	C160
Postcode	D	an..9	C160
Stad	D	an..35	C160
NAD LNG	DO	a2	E99TR99

FUNCTIONELE FOUT

Fouttype	R	n2	
Fout verwijzing	R	an..210	
Fout reden	DO	an..46	
Oorspronkelijke attribuut waarde	O	an..140	

7. IE07: Kennisgeving van aankomst (E_ARR_NOT)

BERICHT		1 x, R	
HOOFDING		1 x, R	
GEBEURTENISSEN TIJDENS HET VERVOER		9 x, O	R240
INCIDENT		1 x, O	
OVERLADING		1 x, O	
NIEUWE CONTAINERS		99 x, O	
NIEUWE VERZEGELING INFO (vak F)		1 x, O	
NIEUWE VERZEGELING ID (vak F)		99 x, R	
CTL_CONTROLE		1 x, R	
(KANTOOR OVERLEGGING) DOUANEKANTOOR		1 x, O	
(BESTEMMING)HANDELAAR		1 x, R	
HOOFDING			
Document/referentienummer	R	an.18..21	
Kennisgeving aankomstdatum	R	n8	
Kennisgeving aankomstplaats	R	an..35	
Kennisgeving aankomstplaats LNG	RO	a2	TR99
Erkende locatiecode bij aankomst	D	an..17	C155 R245
Erkende locatie van goederen bij aankomst	D	an..35	C155 R245
Erkende locatie van goederen bij aankomst LNG	DO	a2	TR99
Toegelaten locatie van goederen bij aankomst	D	an..17	C155 R245
Douane subplaats	D	an..17	C155 R245
Dialog taalindicator ter bestemming	O	a2	R101
Vereenvoudigde procedure vlag	R	n1	R230
GEBEURTENISSEN TIJDENS HET VERVOER			
Plaats	R	An..35	
Plaats LNG	RO	a2	TR99
Land	R	a2	
INCIDENT			
Incident vlag	R	n1	R230
Incident informatie (vak 56)	O	an..350	
Incident informatie LNG	DO	a2	TR99
Endossement datum (vak G)	O	n8	
Endossement autoriteit (vak G)	O	an..35	
Endossement autoriteit LNG	DO	a2	TR99
Endossement plaats (vak G)	O	an..35	
Endossement plaats LNG	DO	a2	TR99
Endossement land (vak G)	O	a2	
OVERLADING			
Nieuwe identiteit vervoermiddel (vak 55)	O	an..27	R190
Nieuwe identiteit vervoermiddel LNG	DO	a2	TR99
Nieuwe nationaliteit vervoermiddel (vak 55)	O	a2	R190
Endossement datum (vak F)	O	n8	
Endossement autoriteit (vak F)	O	an..35	
Endossement autoriteit LNG	OD	a2	TR99

Endossement plaats (vak F)	O	an..35		
Endossement plaats LNG	DO	a2	TRC99	
Endossement land (vak F)	O	a2		
NIEUWE CONTAINERS				
Nieuw containernummer	OR	an..17	R190	
NIEUWE VERZEGELING INFO				
Nieuw verzegelingnummer	R	n..4		
NIEUW VERZEGELING ID.				
Verzegeling id.	R	an..20		
Verzegeling id. LNG	OR	a2	TR99	
CTL_CONTROLE				
Reeds in NCTS Amendement type vlag	R	n1	R230 R520	
(KANTOOR OVERLEGGING DOUANEKANTOOR				
Referentienummer	R	an8		
(BESTEMMING) HANDELAAR				
TIN	D	an..17	R165	
Naam	D	an..35	C160	
Straat en nummer	D	an..35	C160	
Land	D	a2	C160	
Postcode	D	an..9	C160	
Stad	D	an..35	C160	
NAD LNG	DO	a2	TRC99	

8. IE08: Verwerping kennisgeving van aankomst (E_ARR_REJ)

BERICHT
HOOFDING
FUNCTIONELE FOUT

1 x, R
1 x, R
999 x, D

[R123](#)

BERICHT

HOOFDING

Document/referentienummer
Datum verwerping aankomst
Reden verwerping aankomst
Reden verwerping aankomst LNG
Te nemen actie
Te nemen actie LNG

R an..21
R n8
O an..350
~~DO~~ a2
O an..350
~~DO~~ a2

~~E99TR99~~ |

~~E99TR99~~ |

FUNCTIONELE FOUT

Fouttype
Fout verwijzing
Fout reden
Oorspronkelijke attribuut waarde

R n2
R an..210
~~DO~~ an..46
O an..140

9. IE09: Beslissing tot annulering (E_CAN_DEC)

BERICHT			1 x, R
HOOFDING			1 x, R
(VERTREK) DOUANEKANTOOR			1 x, R
(AANGEVER) HANDELAAR			1 x, R

BERICHT

HOOFDING

Document/referentienummer	R	An..21	
Datum van annuleringsverzoek	D	n8	C180
Datum van annuleringsbeslissing	R	n8	
Annulering ingeleid door douane	R	n1	R175
			R230
Annuleringsbeslissing	D	n1	C170
			R180
			R230
Annuleringsrechtvaardiging	D	An..350	C175
Annuleringsrechtvaardiging LNG	DO	a2	TRC99
(VERTREK) DOUANEKANTOOR			
Referentienummer	R	an8	
(AANGEVER) HANDELAAR			
TIN (vak 50)	O	an..17	R174
Naam (vak 50)	D	an..35	C160
Straat en nummer (vak 50)	D	an..35	C160
Land (vak 50)	D	a2	C160
Postcode (vak 50)	D	an..9	C160
Stad (vak 50)	D	an..35	C160
NAD LNG	OD	a2	TRC99

10. IE13: Aangifte amendement (E_DEC_AMD)

BERICHT	1 x, R	R520
E_DEC_DAT	1 x, R	R115 R115
HOOFDING	1 x, R	
(AFZENDER) HANDELAAR (vak 2)	1 x, O	R10
(GEADRESSEERDE) HANDELAAR (vak 8)	1 x, D	R11
GOEDERENITEM	999 x, R	C1 R95
(AFZENDER) HANDELAAR (ex vak 2)	1 x, O	R10
(GEADRESSEERDE) HANDELAAR (ex vak 8)	1 x, D	R11
CONTAINERS (vak 31)	99 x, D	C2 C55
COLLI (vak 31)	99 x, D	R95
SGI CODES (vak 31)	9 x, O	R155
VOORAFGAANDE ADMINISTRATIEVE VERWIJZINGEN (vak 40)	9 x, D	C35 TR95
OVERGELEGDE DOCUMENTEN/CERTIFICATEN (vak 40)	99 x, O	
BIJZONDERE VERMELDINGEN (vak 44)	99 x, O	
(VERTREK) DOUANEKANTOOR (vak C)	1 x, R	
(AANGEVER) HANDELAAR (vak 50)	1 x, R	
VERTEGENWOORDIGER (vak 50)	1 x, O	
(DOORGANG) DOUANEKANTOOR (vak 51)	9 x, D	C30
(BESTEMMING) DOUANEKANTOOR (vak 53)	1 x, R	
(TOEGELATEN GEADRESSEERDE) HANDELAAR (vak 53)	1 x, O	R15
CONTROLLERESULTAAT (vak D)	1 x, O	R160
VERZEGELINGINFO (vak D)	1 x, O	R165
VERZEGELING ID. (vak D)	99 x, R	
ZEKERHEIDSTELLING	9 x, R	
VERWIJZING NAAR ZEKERHEIDSTELLING	99 x, D	C85
GELDIGHEIDSBEPERKING EG	1 x, O	
GELDIGHEIDSBEPERKING NIET EG	99 x, O	
CTL_CONTROLE	1 x, R	

BERICHT

E_DEC_DAT

HOOFDING

<u>Document/referentienummer</u>	<u>R</u>	<u>an..21</u>	
<u>Type van aangifte</u>	<u>R</u>	<u>An..9</u>	
<u>Aantal ladinglijsten</u>	<u>O</u>	<u>n..5</u>	R95
<u>Totaal aantal artikelen</u>	<u>R</u>	<u>n..5</u>	
<u>Totaal aantal colli</u>	<u>D</u>	<u>n..7</u>	C95 R105
<u>Land van verzending/uitvoer code</u>	<u>D</u>	<u>a2</u>	C135 TR95
<u>Land van bestemming code</u>	<u>D</u>	<u>a2</u>	C140
<u>Identiteit van vervoermiddel bij vertrek (exp/trans)</u>	<u>D</u>	<u>An..27</u>	C5 R35
<u>Identiteit van vervoermiddel bij vertrek LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	TR99
<u>Nationaliteit van vervoermiddel bij vertrek</u>	<u>D</u>	<u>a2</u>	C6 R35
<u>Container indicator</u>	<u>R</u>	<u>n1</u>	R230

<u>Nationaliteit van vervoermiddel grensoverschrijding</u>	D	a2	C10 R36
<u>Identiteit van vervoermiddel grensoverschrijding</u>	O	An..27	
<u>Identiteit van vervoermiddel grensoverschrijding LNG</u>	O	a2	TR99
<u>Type van vervoermiddel grensoverschrijding</u>	O	n..2	
<u>Vervoerwijze aan de grens</u>	O	n..2	
<u>Binnenlandse vervoerwijze</u>	O	n..2	
<u>Plaats van lading, code</u>	O	An..17	
<u>Erkende locatie van goederen, code</u>	D	An..17	C100 R41
<u>Erkende locatie van goederen</u>	D	An..35	C100 R41
<u>Erkende locatie van goederen LNG</u>	O	a2	TR99
<u>Toegelaten locatie van goederen, code</u>	D	An..17	C100 R41
<u>Douane subplaats</u>	D	An..17	C100 R41
<u>Totale brutogewicht</u>	R	n..11,3	TR21
<u>Taalcode NCTS-geleidedocument</u>	R	a2	
<u>Dialog taalindicator bij vertrek</u>	O	a2	R100
<u>Datum amendement</u>	R	n8	
<u>Plaats amendement</u>	R	An..35	
<u>Plaats amendement LNG</u>	O	a2	TR99
<u>(AANGEVER) HANDELAAR</u>			
<u>Naam</u>	D	An..35	C50
<u>Straat en nummer</u>	D	An..35	C50
<u>Land</u>	D	a2	C50
<u>Postcode</u>	D	An..9	C50
<u>Stad</u>	D	An..35	C50
<u>NAD LNG</u>	O	a2	TR99
<u>TIN</u>	D	An..17	C110
<u>(AFZENDER) HANDELAAR</u>			
<u>Naam</u>	R	An..35	
<u>Straat en nummer</u>	R	An..35	
<u>Land</u>	R	a2	
<u>Postcode</u>	R	An..9	
<u>Stad</u>	R	An..35	
<u>NAD LNG</u>	O	a2	TR99
<u>TIN</u>	O	An..17	
<u>GOEDERENITEM</u>			
<u>Type van aangifte</u>	D	An..9	C45
<u>Land van verzending/uitvoer</u>	D	a2	C135
<u>Land van bestemming</u>	D	a2	C140
<u>Goederenomschrijving</u>	R	An..260	
<u>Goederenomschrijving LNG</u>	O	a2	TR99
<u>Artikelnummer</u>	R	n..5	R5 R7
<u>Goederencode (taric code)</u>	D	An..10	C15 R60 R470 TR102
<u>Brutogewicht</u>	O	n..11,3	R700

<u>Nettogewicht</u>	<u>O</u>	<u>n..11,3</u>	
<u>(AFZENDER) HANDELAAR</u>			
<u>Naam</u>	<u>R</u>	<u>An..35</u>	
<u>Straat en nummer</u>	<u>R</u>	<u>An..35</u>	
<u>Land</u>	<u>R</u>	<u>a2</u>	
<u>Postcode</u>	<u>R</u>	<u>An..9</u>	
<u>Stad</u>	<u>R</u>	<u>An..35</u>	
<u>NAD LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>TIN</u>	<u>O</u>	<u>An..17</u>	
<u>(GEADRESSEERDE) HANDELAAR</u>			
<u>Naam</u>	<u>R</u>	<u>An..35</u>	
<u>Straat en nummer</u>	<u>R</u>	<u>An..35</u>	
<u>Land</u>	<u>R</u>	<u>a2</u>	
<u>Postcode</u>	<u>R</u>	<u>An..9</u>	
<u>Stad</u>	<u>R</u>	<u>An..35</u>	
<u>NAD LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>TIN</u>	<u>O</u>	<u>An..17</u>	
<u>CONTAINERS</u>			
<u>Containernummer</u>	<u>R</u>	<u>An..17</u>	
<u>SGI CODES</u>			
<u>Goederen met verhoogd risico code</u>	<u>O</u>	<u>an..2</u>	<u>R156</u>
<u>Risicohoeveelheid</u>	<u>R</u>	<u>n..11,3</u>	
<u>COLLI</u>			
<u>Merken & nummers der colli</u>	<u>D</u>	<u>An..42</u>	<u>C60</u>
<u>Merken & nummers der colli LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>Soort colli</u>	<u>R</u>	<u>An..3</u>	
<u>Aantal colli</u>	<u>D</u>	<u>n..5</u>	<u>C60</u>
			<u>TR20</u>
<u>Aantal stuks</u>	<u>D</u>	<u>n..5</u>	<u>C60</u>
<u>VOORAFGAANDE ADMINISTRATIEVE VERWIJZINGEN</u>			
<u>Voorafgaand documenttype</u>	<u>R</u>	<u>An..6</u>	<u>R20</u>
			<u>TR100</u>
<u>Voorafgaande verwijzing naar document</u>	<u>R</u>	<u>An..20</u>	
<u>Voorafgaande verwijzing naar document LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>Aanvullende informatie</u>	<u>O</u>	<u>An..26</u>	
<u>Aanvullende informatie LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>OVERGELEGDE DOCUMENTEN/CERTIFICATEN</u>			
<u>Documenttype</u>	<u>O</u>	<u>An..3</u>	<u>TR103</u>
<u>Verwijzing naar document</u>	<u>O</u>	<u>An..20</u>	
<u>Verwijzing naar document LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>Aanvullende informatie</u>	<u>O</u>	<u>An..26</u>	
<u>Aanvullende informatie LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>BIJZONDERE VERMELDINGEN</u>			
<u>Aanvullende informatie gecodeerd</u>	<u>O</u>	<u>An..3</u>	<u>TR101</u>

<u>Export uit EG</u>	<u>D</u>	<u>n1</u>	<u>C75</u> <u>R75</u>
<u>Export uit land</u>	<u>D</u>	<u>a2</u>	<u>C75</u> <u>R75</u>
<u>Aanvullende informatie</u>	<u>O</u>	<u>An..70</u>	
<u>Aanvullende informatie LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>(VERTREK) DOUANEKANTOOR</u>			
<u>Referentienummer</u>	<u>R</u>	<u>An8</u>	
<u>(GEADRESSEERDE) HANDELAAR</u>			
<u>TIN</u>	<u>O</u>	<u>An..17</u>	
<u>Naam</u>	<u>R</u>	<u>An..35</u>	
<u>Straat en nummer</u>	<u>R</u>	<u>An..35</u>	
<u>Land</u>	<u>R</u>	<u>a2</u>	
<u>Postcode</u>	<u>R</u>	<u>an..9</u>	
<u>Stad</u>	<u>R</u>	<u>an..35</u>	
<u>NAD LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>VERTEGENWOORDIGER</u>			
<u>Naam</u>	<u>R</u>	<u>an..35</u>	
<u>Bevoegdheid van de vertegenwoordiger</u>	<u>O</u>	<u>a..35</u>	
<u>Bevoegdheid van de vertegenwoordiger LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>(DOORGANG) DOUANEKANTOOR</u>			
<u>Referentienummer</u>	<u>R</u>	<u>an8</u>	
<u>(BESTEMMING) DOUANEKANTOOR</u>			
<u>Referentienummer</u>	<u>R</u>	<u>an8</u>	
<u>(TOEGELATEN GEADRESSEERDE) HANDELAAR</u>			
<u>TIN</u>	<u>R</u>	<u>an..17</u>	
<u>CONTROLLERESULTAAT</u>			
<u>Code controleresultaat</u>	<u>R</u>	<u>an2</u>	
<u>Uiterste datum</u>	<u>R</u>	<u>n8</u>	
<u>VERZEGELING INFO</u>			
<u>Verzegelingnummer</u>	<u>R</u>	<u>n..4</u>	
<u>VERZEGELING ID.</u>			
<u>Verzegeling id.</u>	<u>R</u>	<u>an..20</u>	
<u>Verzegeling id. LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>ZEKERHEIDSTELLING</u>			
<u>Soort zekerheidstelling</u>	<u>R</u>	<u>n1</u>	
<u>VERWIJZING NAAR ZEKERHEIDSTELLING</u>			
<u>Zekerheidstelling referentienummer (GRN)</u>	<u>D</u>	<u>an24</u>	<u>C125, TR0301</u>
<u>Andere referentie zekerheidstelling</u>	<u>D</u>	<u>an..35</u>	<u>C130</u>
<u>Toegangscade</u>	<u>D</u>	<u>an4</u>	<u>C86</u>
<u>GELDIGHEIDSBEPERKING EG</u>			
<u>Niet geldig voor EU</u>	<u>R</u>	<u>n1</u>	<u>R230</u>

GELDIGHEIDSBEPERKING NIET-EG

Niet geldig voor andere contractsluitende partijen R a2 R231

CTL_CONTROLE

Amendement type vlag R n1 [R230](#)
[R520](#)

11. IE14: Verzoek tot annulering van de aangifte (E_DEC_CAN)

BERICHT				
HOOFDING				1 x, R
(AANGEVER) HANDELAAR				1 x, R
(VERTREK) DOUANEKANTOOR				1 x, R

BERICHT

HOOFDING

Document/referentienummer	R	an..21		
Datum van annuleringsverzoek	R	n8		
Annulering reden	R	an..350		
Annulering reden LNG	R O	a2	<u>TR99</u>	

(AANGEVER) HANDELAAR

TIN	O	an..17	<u>R174</u>	
Naam	D	an..35	<u>C160</u>	
Straat en nummer	D	an..35	<u>C160</u>	
Land	D	a2	<u>C160</u>	
Postcode	D	an..9	<u>C160</u>	
Stad	D	an..35	<u>C160</u>	
NAD LNG	D	a2	<u>TRC99</u>	

(VERTREK) DOUANEKANTOOR

Referentienummer	R	an8		
------------------	---	-----	--	--

12. IE15: Aangifte gegevens (E_DEC_DAT)

BERICHT		1 x, R	
HOOFDING		1 x, R	
(AFZENDER) HANDELAAR (vak 2)		1 x, O	R10
(GEADRESSEERDE) HANDELAAR (vak 8)		1 x, D	R11
			C1
GOEDERENITEM		999 x, R	R95
(AFZENDER) HANDELAAR (ex vak 2)		1 x, O	R10
(GEADRESSEERDE) HANDELAAR (ex vak 8)		1 x, D	R11
			C2
CONTAINERS (vak 31)		99 x, D	C55
COLLI (vak 31)		99 x, R D	R95
SGI CODES (vak 31)		9 x, O	R155
VOORAFGAANDE ADMINISTRATIEVE VERWIJZINGEN (vak 40)		9 x, D	C35
			TR95
OVERGELEGDE DOCUMENTEN/CERTIFICATEN (vak 40)		99 x, O	R26
BIJZONDERE VERMELDINGEN (vak 44)		99 x, O	R183
			R184
			R27
(VERTREK) DOUANEKANTOOR (vak C)		1 x, R	
(AANGEVER) HANDELAAR (vak 50)		1 x, R	
VERTEGENWOORDIGER (vak 50)		1 x, O	
(DOORGANG) DOUANEKANTOOR (vak 51)		9 x, D	C30
(BESTEMMING) DOUANEKANTOOR (vak 53)		1 x, R	
(TOEGELATEN GEADRESSEERDE) HANDELAAR (vak 53)		1 x, O	R15
CONTROLLERESULTAAT (vak D)		1 x, O	R160
VERZEGELINGINFO (vak D)		1 x, O	R165
VERZEGELING ID. (vak D)		99 x, R	
ZEKERHEIDSTELLING		9 x, R	
VERWIJZING NAAR ZEKERHEIDSTELLING		99 x, D	C85
GELDIGHEIDSBEPERKING EG		1 x, O	
GELDIGHEIDSBEPERKING NIET EG		99 x, O	

BERICHT

HOOFDING

Referentienummer	R	An..22	
Type van aangifte	R	An..9	
Aantal ladingslijsten	O	n..5	R95
Totaal aantal artikelen	R	n..5	
Totaal aantal colli	D	n..7	C95
			R105
Land van verzending/uitvoer code	D	a2	C135
			TR95
Land van bestemming code	D	a2	C140
Identiteit van vervoermiddel bij vertrek (exp/trans)	D	An..27	C5
			R35
Identiteit van vervoermiddel bij vertrek LNG	D O	a2	C99 TR99
Nationaliteit van vervoermiddel bij vertrek	D	a2	C6
			R35
Container indicator	R	n1	R230
Nationaliteit van vervoermiddel grensoverschrijding	D	a2	C10
			R36
Identiteit van vervoermiddel grensoverschrijding	O	An..27	

Identiteit van vervoermiddel grensoverschrijding LNG	D <u>O</u>	a2	C99 <u>TR99</u>
Type van vervoermiddel grensoverschrijding	O	n..2	
Vervoerwijze aan de grens	O	n..2	
Binnenlandse vervoerwijze	O	n..2	
Plaats van lading, code	O	An..17	
Erkende locatie van goederen, code	D	An..17	<u>C100</u> <u>R41</u>
Erkende locatie van goederen	D	An..35	<u>C100</u> <u>R41</u>
Erkende locatie van goederen LNG	D <u>O</u>	a2	C99 <u>TR99</u>
Toegelaten locatie van goederen, code	D	An..17	<u>C100</u> <u>R41</u>
Douane subplaats	D	An..17	<u>C100</u> <u>R41</u>
Totale brutogewicht	R	n..11,3	<u>TR21</u>
Taalcode NCTS-geleidedocument	R	a2	
Dialog taalindicator bij vertrek	O	a2	<u>R100</u>
Aangifte datum	R	n8	
Aangifteplaats	R	An..35	
Aangifteplaats LNG	R <u>O</u>	a2	<u>TR99</u>
(AANGEVER) HANDELAAR (<u>principal trader, p43</u>)			
Naam	D	An..35	<u>C50</u>
Straat en nummer	D	An..35	<u>C50</u>
Land	D	a2	<u>C50</u>
Postcode	D	An..9	<u>C50</u>
Stad	D	An..35	<u>C50</u>
NAD LNG	D <u>O</u>	a2	<u>TR99</u>
TIN	R <u>D</u>	An..17	<u>C110</u>
(AFZENDER) HANDELAAR (<u>consignor trader p44</u>)			
Naam	R	An..35	
Straat en nummer	R	An..35	
Land	R	a2	
Postcode	R	An..9	
Stad	R	An..35	
NAD LNG	R <u>O</u>	a2	<u>TR99</u>
TIN	O	An..17	
GOEDERENITEM			
Type van aangifte	D	An..9	<u>C45</u>
Land van verzending/uitvoer	D	a2	<u>C135</u>
Land van bestemming	D	a2	<u>C140</u>
Goederenomschrijving	R	An..260	
Goederenomschrijving LNG	R <u>O</u>	a2	<u>TR99</u>
Artikelnummer	R	n..5	<u>R5</u> <u>R7</u>
Goederencode (taric code)	D	An..10	<u>C15</u> <u>R60</u> <u>R470</u> <u>TR102</u>
Brutogewicht	O	n..11,3	<u>R700+</u>
Nettogewicht	O	n..11,3	

_____(AFZENDER) HANDELAAR (consignor trader p45)

Naam	R	An..35	
Straat en nummer	R	An..35	
Land	R	a2	
Postcode	R	An..9	
Stad	R	An..35	
NAD LNG	R O	a2	<u>TR99</u>
TIN	O	An..17	

_____(GEADRESSEERDE) HANDELAAR (consignee trader)

46)

Naam	R	An..35	
Straat en nummer	R	An..35	
Land	R	a2	
Postcode	R	An..9	
Stad	R	An..35	
NAD LNG	R O	a2	<u>TR99</u>
TIN	O	An..17	

_____CONTAINERS

Containernummer	R	An..17	
-----------------	---	--------	--

_____SGI CODES

Goederen met verhoogd risico code	O	an -2	<u>R156</u>
Risicohoeveelheid	R	n..11,3	

_____COLLI

Merken & nummers der colli	D	An..42	<u>C60</u>
Merken & nummers der colli LNG	DO	a2	<u>TRC99</u>
Soort colli	R	An..3	
Aantal colli	D	n..5	<u>C60</u>
			<u>TR20</u>
Aantal stuks	D	n..5	<u>C60</u>

_____VOORAFGAANDE ADMINISTRATIEVE
VERWIJZINGEN

Voorafgaand documenttype	R	An..6	<u>R20</u> <u>TR100</u>
Voorafgaande verwijzing naar document	R	An..20	
Voorafgaande verwijzing naar document LNG	R O	a2	<u>TR99</u>
Aanvullende informatie	O	An..26	
Aanvullende informatie LNG	DO	a2	<u>TRC99</u>

_____OVERGELEGDE DOCUMENTEN/CERTIFICATEN

Documenttype	O	An..3	R26 <u>TR103</u>
Verwijzing naar document	O	An..20	
Verwijzing naar document LNG	OD	a2	<u>TRC99</u>
Aanvullende informatie	O	An..26	
Aanvullende informatie LNG	OD	a2	<u>TRC99</u>

_____BIJZONDERE VERMELDINGEN

Aanvullende informatie gecodeerd	O	An..3	R27 <u>TR101</u>
----------------------------------	---	-------	--------------------------------

Export uit EG	D	n1	C75 R75
Export uit land	D	a2	C75 R75
Aanvullende informatie	O	An..2670	
Aanvullende informatie LNG	DO	a2	TR99
(VERTREK) DOUANEKANTOOR			
Referentienummer	R	An8	
(GEADRESSEERDEAANGEVER) HANDELAAR (<u>consignee trader</u> 44)			
TIN	DO	An..17	C110
Naam	DR	An..35	C55
Straat en nummer	RÐ	An..35	C50
Land	DR	a2	C50
Postcode	RÐ	an..9	C50
Stad	DR	an..35	C50
NAD LNG	DO	a2	C99TR99
VERTEGENWOORDIGER			
Naam	R	an..35	
Bevoegdheid van de vertegenwoordiger	O	a..35	
Bevoegdheid van de vertegenwoordiger LNG	DO	a2	TR99C99
(DOORGANG) DOUANEKANTOOR			
Referentienummer	R	an8	
(BESTEMMING) DOUANEKANTOOR			
Referentienummer	R	an8	
(TOEGELATEN GEADRESSEERDE) HANDELAAR			
TIN	R	an..17	
CONTROLLERESULTAAT			
Code controleresultaat	R	an2	
Uiterste datum	R	n8	
VERZEGELING INFO			
Verzegelingnummer	R	n..4	
_____ VERZEGELING ID.			
Verzegeling id.	R	an..20	
Verzegeling id. LNG	RO	a2	TR99
ZEKERHEIDSTELLING			
Soort zekerheidstelling	R	n1	
_____ VERWIJZING NAAR ZEKERHEIDSTELLING			
Zekerheidstelling referentienummer (GRN)	D	an24	C125, TR0301
Andere referentie zekerheidstelling	D	an..35	C130
Toegangscode	D	an4	C86

13. IE16: Verwerping aangifte (E_DEC_REJ)

BERICHT
HOOFDING
FUNCTIONELE FOUT

1 x, R
1 x, R
999 x, D [R123](#)

BERICHT

HOOFDING

Referentienummer	R	an..22	
Type van aangifte	R	An 9	
Datum verwerping aangifte	R	n8	
Reden verwerping aangifte	O	An..350	
Reden verwerping aangifte LNG	DO	a2	TR99C99

FUNCTIONELE FOUT

Fouttype	R	n2	
Fout verwijzing	R	an..210	
Fout reden	DO	an..46	
Oorspronkelijke attribuut waarde	O	an..140	

13. IE19: Verschillen (E_DIS_SND)

BERICHT			1 x, R
HOOFDING			1 x, R
(VERTREK) DOUANEKANTOOR			1 x, R
(AANGEVER) HANDELAAR			1 x, R
BORG			1 x, O

BERICHT

HOOFDING

Referentienummer	R	an..221	
Type van aangifte	R		
Reden kennisgeving verschillen	O	an..350	
Reden kennisgeving verschillen LNG	DO	a2	<u>TRC99</u>
Datum kennisgeving verschillen	R	n8	

(VERTREK)DOUANEKANTOOR

Identificatienummer	R	N8	
---------------------	---	----	--

(AANGEVER) HANDELAAR

TIN	OD	an..17	E110
Naam	DR	an..35	E55
Straat en nummer	RØ	an..35	E50
Land	RØ	a2	E50
Postcode	RØ	an..9	E50
Stad	RØ	an..35	E50
NAD LNG	OD	a2	<u>TRC99</u>

BORG

Naam	DR	an..35	
Straat en nummer	RØ	an..35	
Land	RØ	a2	
Postcode	RØ	an..9	
Stad	RØ	an..35	
NAD LNG	OD	a2	<u>TR99</u>

16. 23: Kennisgeving inleiding nasporing (E_ENQ_NOT)

BERICHT			1 x, R
HOOFDING			1 x, R
(VERTREK) DOUANEKANTOOR			1 x, R
(AANGEVER) HANDELAAR			1 x, R
BORG			1 x, O

BERICHT

HOOFDING

Document/referentienummer	R	an..21	
Kennisgevingtekst nasporing	O	an..350	
Kennisgevingtekst nasporing LNG	DO	a2	C99 TR99
Uiterste antwoorddatum	R	n8	<u>R610</u>
Datum kennisgeving nasporing	R	n8	

(VERTREK) DOUANEKANTOOR

Referentienummer	R	an8	
------------------	---	-----	--

(AANGEVER) HANDELAAR

TIN (vak 50)	O	an..17	
Naam (vak 50)	R	an..35	
Straat en nummer (vak 50)	R	an..35	
Land (vak 50)	R	a2	
Postcode (vak 50)	R	an..9	
Stad (vak 50)	R	an..35	
NAD LNG	OR	a2	<u>TR99</u>

BORG

Naam	R	an..35	
Straat en nummer	R	an..35	
Stad	R	an..35	
Postcode	R	an..9	
Land	R	a2	
NAD LNG	R	a2	<u>TR99</u>

17. IE25: Kennisgeving vrijgave goederen (E_GDS_REL)

BERICHT			1 x, R
HOOFDING			1 x, R
(KANTOOR OVERLEGGING) DOUANEKANTOOR			1 x, R
(BESTEMMING) HANDELAAR			1 x, R

BERICHT

HOOFDING

Document/referentienummer	R	an..21	
Datum vrijgave goederen	R	n8	

(KANTOOR OVERLEGGING) DOUANEKANTOOR

Referentienummer	R	an8	
------------------	---	-----	--

(BESTEMMING) HANDELAAR

TIN	O	an..17	
Naam	D	an..35	C160
Straat en nummer	D	an..35	C160
Land	D	a2	C160
Postcode	D	an..9	C160
Stad	D	an..35	C160
NAD LNG	D	a2	TRC99

18. IE26: Borgsteller - Toegangscode (E_ACC_COD)

BERICHT				1 x, R
(BORG) HANDELAAR				1 x, R
(ZEKERHEIDSTELLING) DOUANEKANTOOR				1 x, R
ZEKERHEIDSTELLING VERWIJZING				1 x, R
TOEGANGSCODE van de aangever (oude)				1 x, R
TOEGANGSCODE van de aangever (nieuwe)				1 x, R
TOEGANGSCODE				99 x, O

BERICHT

(AANGEVER) HANDELAAR

TIN R an..17

(ZEKERHEIDSTELLING) DOUANEKANTOOR

Referentienummer R an8

ZEKERHEIDSTELLING VERWIJZING

GRN R an24

TOEGANGSCODE van de aangever (oude)

Toegangscode R an4

TOEGANGSCODE van de aangever (nieuwe)

Toegangscode R an4 [R350](#)

TOEGANGSCODE

Toegangscode R an4

19. IE28: Toekennen MRN (E_MRN_ALL)

BERICHT			
HOOFDING			1 x, R
(VERTREK) DOUANEKANTOOR			1 x, R
(AANGEVER) HANDELAAR			1 x, R

BERICHT

HOOFDING

Referentienummer	R	an..22	
Document/referentienummer	R	an..21	
Datum van aanvaarding	R	n8	

(VERTREK) DOUANEKANTOOR

Referentienummer	R	an8	
------------------	---	-----	--

(AANGEVER) HANDELAAR

TIN	O	an..17	
Naam	D	an..35	C160
Straat en nummer	D	an..35	C160
Land	D	a2	C160
Postcode	D	an..9	C160
Stad	D	an..35	C160
NAD LNG	OD	a2	E99TR99

20. IE29: Vrijgave voor transit (E_REL_TRA)

BERICHT	1 x, R	R143
E_DEC_DAT		
HOOFDING	1 x, R	
(TERUGZENDINGEXEMPLAAR) DOUANEKANTOOR	1 x, O	R330
CONTROLERESULTAAT (vak D)	1 x, O	R335
(AFZENDER) HANDELAAR (vak 2)	1 x, O	R10
(GEADRESSEERDE) HANDELAAR (vak 8)	1 x, D	C1
GOEDERENITEM	999 x, R	R95
(AFZENDER) HANDELAAR (ex vak 2)	1 x, O	R10
(GEADRESSEERDE) HANDELAAR (ex vak 8)	1 x, D	R11
		C2
CONTAINERS (vak 31)	99 x, D	C55
COLLI (vak 31)	99 x, D	R95
SGI CODES (vak 31)	9 x, O	R155
VOORAFGAANDE ADMINISTRATIEVE VERWIJZINGEN (vak 40)	9 x, D	C35
OVERGELEGDE DOCUMENTEN/CERTIFICATEN (vak 40)	99 x, O	
BIJZONDERE VERMELDINGEN (vak 44)	99 x, O	
		R27
(VERTREK) DOUANEKANTOOR (vak C)	1 x, R	
(AANGEVER) HANDELAAR (vak 50)	1 x, R	
VERTEGENWOORDIGER (vak 50)	1 x, O	
(DOORGANG) DOUANEKANTOOR (vak 51)	9 x, D	C30
(BESTEMMING) DOUANEKANTOOR (vak 53)	1 x, R	
(TOEGELATEN GEADRESSEERDE) HANDELAAR (vak 53)	1 x, O	R15
VERZEGELINGINFO (vak D)	1 x, O	R165
VERZEGELING ID. (vak D)	99 x, R	
ZEKERHEIDSTELLING	9 x, R	
VERWIJZING NAAR ZEKERHEIDSTELLING	99 x, D	C85
GELDIGHEIDSBEPERKING EG	1 x, O	
GELDIGHEIDSBEPERKING NIET EG	99 x, O	

BERICHT

~~E_DEC_DAT (IE15)~~

HOOFDING

Referentienummer	R	an..22	
<u>Document/referentienummer</u>	<u>R</u>	<u>an..21</u>	
Datum van inreiking	R	n8	
Datum van aanvaarding	R	n8	
NCTS terugzendingsexemplaar	R	n1	R138
Bindende reisroute (vak D)	R	an..140	R185230
Toelating id	O	an..17	
<u>Type van aangifte</u>	<u>R</u>	<u>An..9</u>	
<u>Aantal ladingslijsten</u>	<u>O</u>	<u>n..5</u>	R95
<u>Totaal aantal artikelen</u>	<u>R</u>	<u>n..5</u>	
<u>Totaal aantal colli</u>	<u>D</u>	<u>n..7</u>	C95
			R105
<u>Land van verzending/uitvoer code</u>	<u>D</u>	<u>a2</u>	C135
<u>Land van bestemming code</u>	<u>D</u>	<u>a2</u>	C140
<u>Identiteit van vervoermiddel bij vertrek (exp/trans)</u>	<u>D</u>	<u>An..27</u>	C5
			R35
<u>Identiteit van vervoermiddel bij vertrek LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	TR99

<u>Nationaliteit van vervoermiddel bij vertrek</u>	<u>D</u>	<u>a2</u>	<u>C6</u> <u>R35</u>
<u>Container indicator</u>	<u>R</u>	<u>n1</u>	<u>R230</u>
<u>Nationaliteit van vervoermiddel grensoverschrijding</u>	<u>D</u>	<u>a2</u>	<u>C10</u> <u>R36</u>
<u>Identiteit van vervoermiddel grensoverschrijding</u>	<u>O</u>	<u>An..27</u>	
<u>Identiteit van vervoermiddel grensoverschrijding LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>Type van vervoermiddel grensoverschrijding</u>	<u>O</u>	<u>n..2</u>	
<u>Vervoerwijze aan de grens</u>	<u>O</u>	<u>n..2</u>	
<u>Binnenlandse vervoerwijze</u>	<u>O</u>	<u>n..2</u>	
<u>Plaats van lading, code</u>	<u>O</u>	<u>An..17</u>	
<u>Erkende locatie van goederen, code</u>	<u>D</u>	<u>An..17</u>	<u>C100</u> <u>R41</u>
<u>Erkende locatie van goederen</u>	<u>D</u>	<u>An..35</u>	<u>C100</u> <u>R41</u>
<u>Erkende locatie van goederen LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>Toegelaten locatie van goederen, code</u>	<u>D</u>	<u>An..17</u>	<u>C100</u> <u>R41</u>
<u>Douane subplaats</u>	<u>D</u>	<u>An..17</u>	<u>C100</u> <u>R41</u>
<u>Totale brutogewicht</u>	<u>R</u>	<u>n..11,3</u>	<u>TR21</u>
<u>Taalcode NCTS-geleidedocument</u>	<u>R</u>	<u>a2</u>	
<u>Dialog taalindicator bij vertrek</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>R100</u>
<u>Aangifte datum</u>	<u>R</u>	<u>n8</u>	
<u>Aangifteplaats</u>	<u>R</u>	<u>An..35</u>	
<u>Aangifteplaats LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>TR99</u>

(TERUGZENDINGEXEMPLAAR) DOUANEKANTOOR

Referentienummer	R	an8	
Douanekantoor naam	R	an..35	
Straat en nummer	R	an..35	
Land	R	a2	
Postcode	R	an..9	
Stad	R	an..35	
NAD LNG	R O	a2	<u>TR99</u>

CONTROLLERESULTAAT

Gecontroleerd door (vak D)	R	an..35	
Gecontroleerd door LNG	O R	a2	<u>TR99</u>
Controledatum (vak D)	R	n8	
<u>Control result code</u>	<u>R</u>	<u>an2</u>	
<u>Date limit</u>	<u>R</u>	<u>n8</u>	

(AANGEVER) HANDELAAR

<u>Naam</u>	<u>D</u>	<u>An..35</u>	<u>C50</u>
<u>Straat en nummer</u>	<u>D</u>	<u>An..35</u>	<u>C50</u>
<u>Land</u>	<u>D</u>	<u>a2</u>	<u>C50</u>
<u>Postcode</u>	<u>D</u>	<u>An..9</u>	<u>C50</u>
<u>Stad</u>	<u>D</u>	<u>An..35</u>	<u>C50</u>
<u>NAD LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>TIN</u>	<u>D</u>	<u>An..17</u>	<u>C110</u>

(AFZENDER) HANDELAAR

<u>Naam</u>	R	<u>An..35</u>	
<u>Straat en nummer</u>	R	<u>An..35</u>	
<u>Land</u>	R	<u>a2</u>	
<u>Postcode</u>	R	<u>An..9</u>	
<u>Stad</u>	R	<u>An..35</u>	
<u>NAD LNG</u>	O	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>TIN</u>	O	<u>An..17</u>	

(GEADRESSEERDE) HANDELAAR

<u>TIN</u>	O	<u>An..17</u>	
<u>Naam</u>	R	<u>An..35</u>	
<u>Straat en nummer</u>	R	<u>An..35</u>	
<u>Land</u>	R	<u>a2</u>	
<u>Postcode</u>	R	<u>an..9</u>	
<u>Stad</u>	R	<u>an..35</u>	
<u>NAD LNG</u>	O	<u>a2</u>	<u>TR99</u>

(TOEGELATEN GEADRESSEERDE) HANDELAAR

<u>TIN</u>	R	<u>an..17</u>	
------------	---	---------------	--

(BESTEMMING) DOUANEKANTOOR

<u>Referentienummer</u>	R	<u>an8</u>	
-------------------------	---	------------	--

(DOORGANG) DOUANEKANTOOR

<u>Referentienummer</u>	R	<u>an8</u>	
-------------------------	---	------------	--

(VERTREK) DOUANEKANTOOR

<u>Referentienummer</u>	R	<u>An8</u>	
-------------------------	---	------------	--

VERTEGENWOORDIGER

<u>Naam</u>	R	<u>an..35</u>	
<u>Bevoegdheid van de vertegenwoordiger</u>	O	<u>a..35</u>	
<u>Bevoegdheid van de vertegenwoordiger LNG</u>	O	<u>a2</u>	<u>TR99</u>

VERZEGELING INFO

<u>Verzegelingnummer</u>	R	<u>n..4</u>	
--------------------------	---	-------------	--

VERZEGELING ID.

<u>Verzegeling id.</u>	R	<u>an..20</u>	
<u>Verzegeling id. LNG</u>	O	<u>a2</u>	<u>TR99</u>

ZEKERHEIDSTELLING

<u>Soort zekerheidstelling</u>	R	<u>n1</u>	
--------------------------------	---	-----------	--

<u>VERWIJZING NAAR ZEKERHEIDSTELLING</u>			
<u>Zekerheidstelling referentienummer (GRN)</u>	<u>D</u>	<u>an24</u>	<u>C125, TR0301</u>
<u>Andere referentie zekerheidstelling</u>	<u>D</u>	<u>an..35</u>	<u>C130</u>
<u>Toegangscode</u>	<u>D</u>	<u>an4</u>	<u>C86</u>
<u>GELDIGHEIDSBEPERKING EG</u>			
<u>Niet geldig voor EU</u>	<u>R</u>	<u>n1</u>	<u>R230</u>
<u>GELDIGHEIDSBEPERKING NIET-EG</u>			
<u>Niet geldig voor andere contractsluitende partijen</u>	<u>R</u>	<u>a2</u>	<u>R231</u>
<u>GOEDERENITEM</u>			
<u>Type van aangifte</u>	<u>D</u>	<u>An..9</u>	<u>C45</u>
<u>Land van verzending/uitvoer</u>	<u>D</u>	<u>a2</u>	<u>C135</u>
<u>Land van bestemming</u>	<u>D</u>	<u>a2</u>	<u>C140</u>
<u>Goederenomschrijving</u>	<u>R</u>	<u>An..260</u>	
<u>Goederenomschrijving LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>Artikelnummer</u>	<u>R</u>	<u>n..5</u>	<u>R5</u> <u>R7</u>
<u>Goederencode (taric code)</u>	<u>D</u>	<u>An..10</u>	<u>C15</u> <u>R60</u> <u>R470</u> <u>TR102</u>
<u>Brutogewicht</u>	<u>O</u>	<u>n..11,3</u>	<u>R700</u>
<u>Nettogewicht</u>	<u>O</u>	<u>n..11,3</u>	
<u>VOORAFGAANDE ADMINISTRATIEVE VERWIJZINGEN</u>			
<u>Voorafgaand documenttype</u>	<u>R</u>	<u>An..6</u>	<u>R20</u> <u>TR100</u>
<u>Voorafgaande verwijzing naar document</u>	<u>R</u>	<u>An..20</u>	
<u>Voorafgaande verwijzing naar document LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>Aanvullende informatie</u>	<u>O</u>	<u>An..26</u>	
<u>Aanvullende informatie LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>OVERGELEGDE DOCUMENTEN/CERTIFICATEN</u>			
<u>Documenttype</u>	<u>O</u>	<u>An..3</u>	<u>TR103</u>
<u>Verwijzing naar document</u>	<u>O</u>	<u>An..20</u>	
<u>Verwijzing naar document LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>Aanvullende informatie</u>	<u>O</u>	<u>An..26</u>	
<u>Aanvullende informatie LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>BIJZONDERE VERMELDINGEN</u>			
<u>Aanvullende informatie gecodeerd</u>	<u>O</u>	<u>An..3</u>	<u>TR101</u>
<u>Export uit EG</u>	<u>D</u>	<u>n1</u>	<u>C75</u> <u>R75</u>
<u>Export uit land</u>	<u>D</u>	<u>a2</u>	<u>C75</u> <u>R75</u>
<u>Aanvullende informatie</u>	<u>O</u>	<u>An..70</u>	
<u>Aanvullende informatie LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>TR99</u>

<u>(AFZENDER) HANDELAAR (consignor trader p45)</u>			
<u>Naam</u>	R	<u>An..35</u>	
<u>Straat en nummer</u>	R	<u>An..35</u>	
<u>Land</u>	R	<u>a2</u>	
<u>Postcode</u>	R	<u>An..9</u>	
<u>Stad</u>	R	<u>An..35</u>	
<u>NAD LNG</u>	O	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>TIN</u>	O	<u>An..17</u>	

<u>(GEADRESSEERDE) HANDELAAR (consignee trader]</u>			
46)			
<u>Naam</u>	R	<u>An..35</u>	
<u>Straat en nummer</u>	R	<u>An..35</u>	
<u>Land</u>	R	<u>a2</u>	
<u>Postcode</u>	R	<u>An..9</u>	
<u>Stad</u>	R	<u>An..35</u>	
<u>NAD LNG</u>	O	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>TIN</u>	O	<u>An..17</u>	

<u>CONTAINERS</u>			
<u>Containernummer</u>	R	<u>An..17</u>	

<u>SGI CODES</u>			
<u>Goederen met verhoogd risico code</u>	O	<u>an..2</u>	<u>R156</u>
<u>Risicohoeveelheid</u>	R	<u>n..11,3</u>	

<u>COLLI</u>			
<u>Merken & nummers der colli</u>	D	<u>An..42</u>	<u>C60</u>
<u>Merken & nummers der colli LNG</u>	O	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>Soort colli</u>	R	<u>An..3</u>	
<u>Aantal colli</u>	D	<u>n..5</u>	<u>C60</u>
			<u>TR20</u>
<u>Aantal stuks</u>	D	<u>n..5</u>	<u>C60</u>

21. IE35: Kennisgeving van herstel (recovery) procedure (E_REC_NOT)

BERICHT			1 x, R
HOOFDING			1 x, R
(VERTREK) DOUANEKANTOOR			1 x, R
(AANGEVER) HANDELAAR			1 x, R
BORG			1 x, O

BERICHT

HOOFDING

Document/referentienummer	R	an..21	
Kennisgeving herstel, tekst	R	an..350	
Kennisgeving herstel, tekst, LNG?	R	n2	C99
Datum kennisgeving herstel	R	n8	

(VERTREK) DOUANEKANTOOR

Referentienummer	R	an8	
------------------	---	-----	--

(AANGEVER) HANDELAAR

TIN (vak 50)	R	an..17	
Naam (vak 50)	D	an..35	
Straat en nummer (vak 50)	D	an..35	
Land (vak 50)	D	a2	
Postcode (vak 50)	D	an..9	
Stad (vak 50)	D	an..35	
NAD LNG	D	a2	

BORG

	borg		
Naam	D	an..35	C160
Straat en nummer	D	an..35	C160
Land	D	a2	C160
Postcode	D	an..9	C160
Stad	D	an..35	C160
NAD LNG	D	a2	C99

22. IE43: Toelating tot lossing (E_ULD_PER)

BERICHT			1 x, R	R195
HOOFDING			1 x, R	
CTL_CONTROLE			1 x, O	
(AFZENDER) HANDELAAR (vak 2)			1 x, O	R10
(GEADRESSEERDE) HANDELAAR (vak 8)			1 x, D	R11
				C1
GOEDERENITEM			999 x, R	R95
(AFZENDER) HANDELAAR (ex vak 2)			1 x, O	R10
(GEADRESSEERDE) HANDELAAR (ex vak 8)			1 x, D	R11
				C2
CONTAINERS (vak 31)			99 x, D	C55
COLLI (vak 31)			99 x, R	R95
SGI CODES (vak 31)			9 x, O	
OVERGELEGDE DOCUMENTEN/CERTIFICATEN (vak 44)			99 x, O	
BIJZONDERE VERMELDINGEN (vak 44)			99 x, O	
(VERTREK) DOUANEKANTOOR (vak C)			1 x, RD	
(AANGEVER) HANDELAAR (vak 50)			1 x, DR	
VERZEGELING INFO (vak D)			1 x, O	
VERZEGELING ID. (vak D)			99 x, R	
(KANTOOR OVERLEGGING) DOUANEKANTOOR			1 x, RD	
(BESTEMMING) HANDELAAR			1 x, R	
BERICHT				
HOOFDING				
Document/referentienummer	R	an..21		
Type van aangifte (vak 1)	RD	an..9		
Aantal ladingslijsten (vak 4)	O	n..5		R95
Totaal aantal artikelen. (vak 5)	RD	n..5		
Totaal aantal colli. (vak 6)	D	n..7		C95
Land van verzending/uitvoer code. (vak 15a)	D	a2		C135
Land van bestemming code. (vak 17a)	D	a2		C140
Identiteit van vervoermiddel bij vertrek (exp/trans) . (vak 18)	D	an..27		C5
				R35
Identiteit van vervoermiddel bij vertrek LNG	DO	a2		TRC99
Nationaliteit van vervoermiddel bij vertrek. (vak 18)	D	a2		C6
				R35
Container indicator. (vak 19)	RD	n1		R230
Datum van aanvaarding	RD	n8		
Totale brutogewicht	DR	n..11,3		TR21
CTL_CONTROLE				
Vervolg lossing	R	n1		R510
(AFZENDER) HANDELAAR				
Naam (vak 2)	R	an..35		
Straat en nummer (vak 2)	R	an..35		
Postcode (vak 2)	R	an..9		
Stad (vak 2)	R	an..35		
Land (vak 2)	R	a2		
NAD LNG	RO	a2		TR99
TIN (vak 2)	O	an..17		

(GEADRESSEERDE) HANDELAAR

Naam (vak 8)	R	an..35	
Straat en nummer (vak 8)	R	an..35	
Postcode (vak 8)	R	an..9	
Stad (vak 8)	R	an..35	
Land (vak 8)	R	a2	
NAD LNG	R O	a2	TR99
TIN (vak 8)	O	an..17	

GOEDERENITEM

Type van aangifte (ex vak 1)	D	an..9	C45
Land van verzending/uitvoer code (ex vak 15a)	D	a2	C135
Land van bestemming code (ex vak 17a)	D	a2	C140
Goederenomschrijving (vak 31)	R	an..260	
Goederenomschrijving LNG	O R	a2	TR99
Artikelnummer (vak 32)	R	n..5	R5
			R7
Goederencode (taric code) (vak 33)	D	An..10	C15
			R60
			TR102
Brutogewicht (vak 35)	O	n..11,3	
Nettogewicht (vak 38)	O	n..11,3	

_____(AFZENDER) HANDELAAR

Naam (ex vak 2)	R	an..35	
Straat en nummer (ex vak 2)	R	an..35	
Postcode (ex vak 2)	R	an..9	
Stad (ex vak 2)	R	an..35	
Land (ex vak 2)	R	a2	
NAD LNG	R O	a2	TR99
TIN (ex vak 2)	O	an..17	

_____(GEADRESSEERDE) HANDELAAR

Naam (ex vak 8)	R	an..35	
Straat en nummer (ex vak 8)	R	an..35	
Postcode (ex vak 8)	R	an..9	
Stad (ex vak 8)	R	an..35	
Land (ex vak 8)	R	a2	
NAD LNG	R O	a2	TR99
TIN (ex vak 8)	O	an..17	

_____CONTAINERS

Containernummer (vak 31)	R	an..17	
--------------------------	---	--------	--

_____SGI CODES

Goederen met verhoogd risico code (vak 31)	O	an..2	
Risicohoeveelheid (vak 31)	R	n..11,3	

_____COLLI

Merken & nummers der coll (vak 31)i	D	an..42	C60
Merken & nummers der colli LNG	D O	a2	TR99
Soort colli (vak 31)	R	an..3	
Aantal colli (vak 31)	D	n..5	C60

Aantal stuks (vak 31)	D	n..5	TR20 C60
<u>OVERGELEGDE DOCUMENTEN/CERTIFICATEN</u>			
Documenttype (vak 44)	O	an..3	R26 TR103
Verwijzing van document (vak 44)	O	an..20	
Verwijzing van document LNG	DO	a2	TRC99
Aanvullende informatie (vak 44)	O	an..26	
Aanvullende informatie LNG	DO	a2	C99TR99
<u>BIJZONDERE VERMELDINGEN</u>			
Aanvullende informatie gecodeerd (vak 44)	R	an..3	TR101
Export uit EG (vak 44)	D	n1	C75 R75
Export uit land (vak 44)	D	a2	C75 R75
(VERTREK) DOUANEKANTOOR			
Referentienummer (vak C)	R	an8	
(AANGEVER) HANDELAAR			
TIN (vak 50)	O	an..17	
Naam (vak 50)	R	an..35	
Straat en nummer (vak 50)	R	an..35	
Land (vak 50)	R	a2	
Postcode (vak 50)	R	an..9	
Stad (vak 50)	R	an..35	
NAD LNG	RO	a2	TR99
VERZEGELING INFO			
Verzegelingnummer (vak D)	R	n..4	
VERZEGELING ID.			
Verzegeling id. (vak D)	R	an..20	
Verzegeling id. LNG	OR	a2	TR99
(KANTOOR OVERLEGGING) DOUANEKANTOOR			
Referentienummer	R	an8	
(BESTEMMING) HANDELAAR			
TIN	O	an..17	
Naam	D	an..35	C160
Straat en nummer	D	an..35	C160
Land	D	a2	C160
Postcode	D	an..9	C160
Stad	D	an..35	C160
NAD LNG	D	a2	C99

21. IE44: Lossingsrapport (E_ULD_REM)

BERICHT			1 x, R	
HOOFDING			1 x, R	
LOSSINGSOPMERKING (vak I)			1 x, R	
VERZEGELING INFO (vak I)			1 x, D	C200
VERZEGELING ID. (vak I)			99 x, OR	R206
GOEDERENITEM			999 x, D	C210
				TR07
				TR11
CONTAINERS (vak 31)			99 x, DO	C210
				TR08
COLLI (vak 31)			99 x, DR	C210
				TR08
SGI CODES (vak 31)			9 x, DO	C210
				R155
				TR08
OVERGELEGDE DOCUMENTEN/CERTIFICATEN (vak 44)			99 x, DO	C210
				TR08
RESULTATEN VAN CONTROLE			199 x, D	C210
				TR0012
				TR0013
				TR0014
RESULTATEN VAN CONTROLE			1 x, 9 x, D	C210
				R211
(KANTOOR OVERLEGGING) DOUANEKANTOOR			1 x, R	
(BESTEMMING) HANDELAAR			1 x, R	
BERICHT				
HOOFDING				
Document/referentienummer	R	an..21		
Totaal aantal artikelen (vak 5)	DR	n..5		C210
Totaal aantal colli (vak 6)	D	n..7		C210
				TR02
Identiteit van vervoermiddel bij vertrek (exp/trans) (vak 18)	D	an..27		C210
				TR02
Identiteit van vervoermiddel bij vertrek LNG	DO	a2		C99TR99
Nationaliteit van vervoermiddel bij vertrek (vak 18)	D	a2		C210
				TR02
Totale brutogewicht (vak 35)	DR	n..11,3		C210TR21
LOSSINGSOPMERKING				
Voltooiing lossing	R	n1		R186
Toestand van de verzegeling OK	O	n1		R200
				R340
Datum lossing (vak I)	R	n8		
Conform (vak I)	R	n1		R205
Lossingsopmerking	O	an..350		
Lossingsopmerking LNG	DO	a2		C99TR99
VERZEGELING INFO				
Verzegelingsnummer (vak I)	R	n..4		

VERZEGELING ID.

Verzegeling id. (vak I)	R	an..20	
Verzegeling id. LNG	R <u>O</u>	a2	<u>TR99</u>

RESULTATEN VAN CONTROLE

<u>Controle indicator</u>	<u>R</u>	<u>an2</u>	<u>TR03</u>
<u>Omschrijving</u>	<u>O</u>	<u>an..140</u>	<u>TR06</u>
<u>Omschrijving LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>TR99</u>
<u>Verwijzing naar het attribuut</u>	<u>D</u>	<u>an35</u>	<u>TR5</u>
<u>Verbeterde waarde</u>	<u>D</u>	<u>an..27</u>	<u>R150</u> <u>TR05</u>

GOEDERENITEM

Goederenomschrijving (vak 31)	O	an..260	
Goederenomschrijving LNG	DO	a2	C99 <u>TR99</u>
Artikelnummer (vak 32)	R	n..5	<u>TR19</u>
Goederencode (taric code (vak 33))	D	an..10	<u>C15</u> <u>TR102</u>
Brutogewicht (vak 35)	O	n..11,3	
Nettogewicht (vak 38)	O	n..11,3	

 CONTAINERS

Containernummer (vak 31)	R	an..17	
--------------------------	---	--------	--

 SGI CODES

Goederen met verhoogd risico code (vak 31)	O	an ..2	<u>R156</u>
Risicohoeveelheid (vak 31)	R	n..11,3	

 COLLI

Merken & nummers der colli (vak 31)	D	an..42	<u>C60</u>
Merken & nummers der colli LNG	DO	a2	C99 <u>TR99</u>
Soort colli (vak 31)	R	an..3	
Aantal colli (vak 31)	D	n..5	<u>C60</u> <u>TR20</u>
Aantal stuks (vak 31)	D	n..5	<u>C60</u>

 OVERGELEGDE DOCUMENTEN/CERTIFICATEN

Documenttype (vak 44)	O	an..3	R26 <u>TR103</u>
Verwijzing naar document (vak 44)	O	an..20	
Verwijzing naar document LNG	DO	a2	C99 <u>TR99</u>
Aanvullende informatie (vak 44)	O	an..26	
Aanvullende informatie LNG	DO	a2	C99 <u>TR99</u>

 RESULTATEN VAN CONTROLE

Controle indicator	R	an2	<u>TR03</u>
Omschrijving	O	an..140	TR06 <u>TR09</u>
Omschrijving LNG	DO	a2	C99 <u>TR99</u>
<u>Verwijzing naar het attribuut</u>	<u>O</u>	<u>an..35</u>	<u>TR10</u> <u>TR14</u> <u>TR18</u>
Verbeterde waarde	O	an..27	R150 TR05

(KANTOOR OVERLEGGING DOUANEKANTOOR

Referentienummer

R an8

(BESTEMMING) HANDELAAR

TIN

O an..17

Naam

D an..35

[C160](#)

Straat en nummer

D an..35

[C160](#)

Land

D a2

[C160](#)

Postcode

D An..9

[C160](#)

Stad

D An..35

[C160](#)

NAD LNG

~~DO~~ a2

~~C99TR99~~ |

22. IE45: Kennisgeving van aanzuivering (E_WRT_NOT)

BERICHT				
HOOFDING				1 x, R
(VERTREK) DOUANEKANTOOR				1 x, R
(AANGEVER) HANDELAAR				1 x, R
BORG				1 x, O

BERICHT

HOOFDING

Document/referentienummer	R	an..21		
Datum van afschrijving	R	n8		

(VERTREK) DOUANEKANTOOR

Referentienummer	R	an8		
------------------	---	-----	--	--

(AANGEVER) HANDELAAR

TIN (vak 50)	O	an..17		
Naam (vak 50)	R	an..35		
Straat en nummer (vak 50)	R	an..35		
Land (vak 50)	R	a2		
Postcode (vak 50)	R	an..9		
Stad (vak 50)	R	an..35		
NAD LNG	R O	a2		<u>TR99</u>

BORG

Naam	R	an..35		
Straat en nummer	R	an..35		
Postcode	R	an..9		
Stad	R	an..35		
Land	R	a2		
NAD LNG	R O	a2		<u>TR99</u>

23. IE51: Geen vrijgave voor transit (E_REL_NOT)

BERICHT	1 x, R	
E_DEC_DAT	1 x, R	R135
		R143
HOOFDING	1 x, R	R135
		R143
(AFZENDER) HANDELAAR (vak 2)	1 x, O	R10
(GEADRESSEERDE) HANDELAAR (vak 8)	1 x, D	R11
		C1
GOEDERENITEM	999 x, R	R95
(AFZENDER) HANDELAAR (ex vak 2)	1 x, O	R10
(GEADRESSEERDE) HANDELAAR (ex vak 8)	1 x, D	R11
		C2
CONTAINERS (vak 31)	99 x, D	C55
COLLI (vak 31)	99 x, R	R95
SGI CODES (vak 31)	9 x, O	R155
VOORAFGAANDE ADMINISTRATIEVE VERWIJZINGEN (vak 40)	9 x, O	
OVERGELEGDE DOCUMENTEN/CERTIFICATEN (vak 40)	99 x, O	R26
BIJZONDERE VERMELDINGEN (vak 44)	99 x, O	R27
(VERTREK) DOUANEKANTOOR (vak C)	1 x, R	
(AANGEVER) HANDELAAR (vak 50)	1 x, R	
VERTEGENWOORDIGER (vak 50)	1 x, O	
(DOORGANG) DOUANEKANTOOR (vak 51)	9 x, D	C30
(BESTEMMING) DOUANEKANTOOR (vak 53)	1 x, R	
(TOEGELATEN GEADRESSEERDE) HANDELAAR (vak 53)	1 x, O	R15
VERZEGELINGINFO (vak D)	1 x, O	R165
VERZEGELING ID. (vak D)	99 x, R	
ZEKERHEIDSTELLING	9 x, R	
VERWIJZING NAAR ZEKERHEIDSTELLING	99 x, D	C85
GELDIGHEIDSBEPERKING EG	1 x, O	
GELDIGHEIDSBEPERKING NIET EG	99 x, O	
RESULTATEN VAN CONTROLE	49 x, O	R145
CONTROLLERESULTAAT	1 x, R	

BERICHT

~~E_DEC_DAT~~

HOOFDING

<u>Referentienummer</u>	<u>R</u>	<u>An..22</u>	
<u>Document/referentienummer</u>	<u>R</u>	<u>an..21</u>	
<u>Type van aangifte</u>	<u>R</u>	<u>an..9</u>	
<u>Reden geen vrijgave</u>	<u>O</u>	<u>an..350</u>	<u>TR99</u>
<u>Reden geen vrijgave LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>R95</u>
<u>Aantal ladinglijsten</u>	<u>O</u>	<u>n..5</u>	
<u>Totaal aantal artikelen</u>	<u>R</u>	<u>n..5</u>	<u>C95</u>
			<u>TR2</u>
<u>Totaal aantal colli</u>	<u>D</u>	<u>n..7</u>	<u>C135</u>
<u>Land van verzending/uitvoer code</u>	<u>D</u>	<u>a2</u>	<u>C140</u>
<u>Land van bestemming code</u>	<u>D</u>	<u>a2</u>	<u>C5</u>
			<u>R35</u>
			<u>TR2</u>
<u>Identiteit van vervoermiddel bij vertrek (exp/trans)</u>	<u>D</u>	<u>An..27</u>	<u>TR99</u>

<u>Identiteit van vervoermiddel bij vertrek LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>C6</u> <u>R35</u>
<u>Nationaliteit van vervoermiddel bij vertrek</u>	<u>D</u>	<u>a2</u>	<u>R230</u>
<u>Container indicator</u>	<u>R</u>	<u>n1</u>	<u>C10</u> <u>R36</u>
<u>Nationaliteit van vervoermiddel grensoverschrijding</u>	<u>D</u>	<u>a2</u>	
<u>Identiteit van vervoermiddel grensoverschrijding</u>	<u>O</u>	<u>An..27</u>	<u>TR99</u>
<u>Identiteit van vervoermiddel grensoverschrijding LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	
<u>Type van vervoermiddel grensoverschrijding</u>	<u>O</u>	<u>n..2</u>	
<u>Vervoerwijze aan de grens</u>	<u>O</u>	<u>n..2</u>	
<u>Binnenlandse vervoerwijze</u>	<u>O</u>	<u>n..2</u>	
<u>Plaats van lading, code</u>	<u>O</u>	<u>An..17</u>	<u>C100</u> <u>R41</u>
<u>Erkende locatie van goederen, code</u>	<u>D</u>	<u>An..17</u>	<u>C100</u> <u>R41</u>
<u>Erkende locatie van goederen</u>	<u>D</u>	<u>An..35</u>	<u>TR99</u>
<u>Erkende locatie van goederen LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>C100</u> <u>R41</u>
<u>Toegelaten locatie van goederen, code</u>	<u>D</u>	<u>An..17</u>	<u>C100</u> <u>R41</u>
<u>Douane subplaats</u>	<u>D</u>	<u>An..17</u>	
<u>Totale brutogewicht</u>	<u>R</u>	<u>n..11,3</u>	<u>TR21</u>
<u>Taalcode NCTS-geleidedocument</u>	<u>R</u>	<u>a2</u>	<u>R100</u>
<u>Dialog taalindicator bij vertrek</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	
<u>Aangifte datum</u>	<u>R</u>	<u>n8</u>	
<u>Aangifteplaats</u>	<u>R</u>	<u>An..35</u>	<u>TR99</u>
<u>Aangifteplaats LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	
<u>RESULTATEN VAN CONTROLE</u>			<u>TR03</u>
<u>Controle indicator</u>	<u>R</u>	<u>an2</u>	<u>TR06</u>
<u>Omschrijving</u>	<u>O</u>	<u>an..140</u>	<u>TR99</u>
<u>Omschrijving LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	
<u>(AANGEVER) HANDELAAR</u>			<u>C50</u>
<u>Naam</u>	<u>D</u>	<u>An..35</u>	<u>C50</u>
<u>Straat en nummer</u>	<u>D</u>	<u>An..35</u>	<u>C50</u>
<u>Land</u>	<u>D</u>	<u>a2</u>	<u>C50</u>
<u>Postcode</u>	<u>D</u>	<u>An..9</u>	<u>C50</u>
<u>Stad</u>	<u>D</u>	<u>An..35</u>	<u>TR99</u>
<u>NAD LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	<u>C110</u>
<u>TIN</u>	<u>D</u>	<u>An..17</u>	
<u>(AFZENDER) HANDELAAR</u>			
<u>Naam</u>	<u>R</u>	<u>An..35</u>	
<u>Straat en nummer</u>	<u>R</u>	<u>An..35</u>	
<u>Land</u>	<u>R</u>	<u>a2</u>	
<u>Postcode</u>	<u>R</u>	<u>An..9</u>	
<u>Stad</u>	<u>R</u>	<u>An..35</u>	<u>TR99</u>
<u>NAD LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	
<u>TIN</u>	<u>O</u>	<u>An..17</u>	
<u>GOEDERENITEM</u>			<u>C45</u>
<u>Type van aangifte</u>	<u>D</u>	<u>An..9</u>	<u>C135</u>
<u>Land van verzending/uitvoer</u>	<u>D</u>	<u>a2</u>	<u>C140</u>

<u>Land van bestemming</u>	D	a2	
<u>Goederenomschrijving</u>	R	An..260	TR99
<u>Goederenomschrijving LNG</u>	O	a2	R5
<u>Artikelnummer</u>	R	n..5	R7
			C15
			R60
			R470
			TR102
<u>Goederencode (taric code)</u>	D	An..10	R700
<u>Brutogewicht</u>	O	n..11,3	
<u>Nettogewicht</u>	O	n..11,3	
<u> (AFZENDER) HANDELAAR</u>			
<u>Naam</u>	R	An..35	
<u>Straat en nummer</u>	R	An..35	
<u>Land</u>	R	a2	
<u>Postcode</u>	R	An..9	
<u>Stad</u>	R	An..35	TR99
<u>NAD LNG</u>	O	a2	
<u>TIN</u>	O	An..17	
<u> (GEADRESSEERDE) HANDELAAR</u>			
<u>Naam</u>	R	An..35	
<u>Straat en nummer</u>	R	An..35	
<u>Land</u>	R	a2	
<u>Postcode</u>	R	An..9	
<u>Stad</u>	R	An..35	TR99
<u>NAD LNG</u>	O	a2	
<u>TIN</u>	O	An..17	
<u> CONTAINERS</u>			
<u>Containernummer</u>	R	An..17	C60
<u> SGI CODES</u>			
<u>Goederen met verhoogd risico code</u>	O	an2	R156
<u>Risicohoeveelheid</u>	R	n..11,3	
<u> COLLI</u>			
<u>Merken & nummers der colli</u>	D	An..42	C60
<u>Merken & nummers der colli LNG</u>	O	a2	TR99
<u>Soort colli</u>	R	An..3	C60
			TR20
<u>Aantal colli</u>	D	n..5	C60
<u>Aantal stuks</u>	D	n..5	
<u> VOORAFGAANDE ADMINISTRATIEVE</u>			
<u> VERWIJZINGEN</u>			
<u>Voorafgaand documenttype</u>	R	An..6	R20
<u>Voorafgaande verwijzing naar document</u>	R	An..20	TR100
<u>Voorafgaande verwijzing naar document LNG</u>	O	a2	TR99
<u>Aanvullende informatie</u>	O	An..26	TR99

<u>Aanvullende informatie LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	
<u>OVERGELEGDE</u>			
<u>DOCUMENTEN/CERTIFICATEN</u>			
<u>Documenttype</u>	<u>O</u>	<u>An..3</u>	<u>TR103</u>
<u>Verwijzing naar document</u>	<u>O</u>	<u>An..20</u>	<u>TR99</u>
<u>Verwijzing naar document LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	
<u>Aanvullende informatie</u>	<u>O</u>	<u>An..26</u>	<u>TR99</u>
<u>Aanvullende informatie LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	
<u>BIJZONDERE VERMELDINGEN</u>			<u>TR101</u>
<u>Aanvullende informatie gecodeerd</u>	<u>O</u>	<u>An..3</u>	<u>C75</u> <u>R75</u>
<u>Export uit EG</u>	<u>D</u>	<u>n1</u>	<u>C75</u> <u>R75</u>
<u>Export uit land</u>	<u>D</u>	<u>a2</u>	
<u>Aanvullende informatie</u>	<u>O</u>	<u>An..70</u>	<u>TR99</u>
<u>Aanvullende informatie LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	
<u>(VERTREK) DOUANEKANTOOR</u>			
<u>Referentinummer</u>	<u>R</u>	<u>An8</u>	
<u>(GEADRESSEERDE) HANDELAAR</u>			
<u>TIN</u>	<u>O</u>	<u>An..17</u>	
<u>Naam</u>	<u>R</u>	<u>An..35</u>	
<u>Straat en nummer</u>	<u>R</u>	<u>An..35</u>	
<u>Land</u>	<u>R</u>	<u>a2</u>	
<u>Postcode</u>	<u>R</u>	<u>an..9</u>	
<u>Stad</u>	<u>R</u>	<u>an..35</u>	<u>TR99</u>
<u>NAD LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	
<u>VERTEGENWOORDIGER</u>			
<u>Naam</u>	<u>R</u>	<u>an..35</u>	
<u>Bevoegdheid van de vertegenwoordiger</u>	<u>O</u>	<u>a..35</u>	<u>TR99</u>
<u>Bevoegdheid van de vertegenwoordiger LNG</u>	<u>O</u>	<u>a2</u>	
<u>(DOORGANG) DOUANEKANTOOR</u>			
<u>Referentinummer</u>	<u>R</u>	<u>an8</u>	
<u>(BESTEMMING) DOUANEKANTOOR</u>			
<u>Referentinummer</u>	<u>R</u>	<u>an8</u>	
<u>(TOEGELATEN GEADRESSEERDE) HANDELAAR</u>			
<u>TIN</u>	<u>R</u>	<u>an..17</u>	
<u>CONTROLLERESULTAAT</u>			
<u>Code controleresultaat</u>	<u>R</u>	<u>an2</u>	
<u>Uiterste datum</u>	<u>O</u>	<u>n8</u>	
<u>Controledatum</u>	<u>R</u>	<u>n8</u>	
<u>VERZEGELING INFO</u>			
<u>Verzegelingnummer</u>	<u>R</u>	<u>n..4</u>	
<u>VERZEGELING ID.</u>			

<u>Verzegeling id.</u>	R	<u>an..20</u>	<u>TR99</u>
<u>Verzegeling id. LNG</u>	O	<u>a2</u>	
<u>ZEKERHEIDSTELLING</u>			
<u>Soort zekerheidstelling</u>	R	<u>n1</u>	
<u>VERWIJZING NAAR ZEKERHEIDSTELLING</u>			
<u>Zekerheidstelling referentienummer (GRN)</u>	D	<u>an24</u>	<u>C125,</u> <u>C130, TR0301</u>
<u>Andere referentie zekerheidstelling</u>	D	<u>an..35</u>	<u>C86</u>
<u>Toegangscode</u>	D	<u>an4</u>	
<u>GELDIGHEIDSBEPERKING EG</u>			
			<u>R230</u>
<u>Niet geldig voor EU</u>	R	<u>n1</u>	
<u>GELDIGHEIDSBEPERKING</u>			
<u>NIET-EG</u>			<u>R231</u>
<u>Niet geldig voor andere contractsluitende partijen</u>	R	<u>a2</u>	
<u>RESULTATEN VAN CONTROLE</u>			
<u>RESULTATEN VAN CONTROLE</u>	R	<u>an2</u>	<u>TR03</u>
<u>indicator</u>			
<u>Control indicator</u>	R	<u>an..140</u>	<u>TR06</u>
<u>Omschrijving</u>	O	<u>an..140a2</u>	<u>TR099</u>
<u>Omschrijving LNG</u>	D	<u>a2</u>	<u>TR10</u>
<u>Omschrijving LNG</u>	D	<u>a2</u>	<u>TR14</u>
<u>Omschrijving LNG</u>	D	<u>a2</u>	<u>TR18</u>
<u>Verwijzing naar het attribuut</u>	O	<u>an35</u>	

24. IE54: Verzoek tot vrijgave (E_REQ_REL)

BERICHT			1 x, R
HOOFDING			1 x, R
(AANGEVER) HANDELAAR			1 x, R
(VERTREK) DOUANEKANTOOR			1 x, R

BERICHT

HOOFDING

Document/referentienummer	R	an..21	
Datum verzoek tot vrijgave	R	n8	
Verzoek tot vrijgave	R	n1	R230

(AANGEVER) HANDELAAR

TIN	O	an..17	R174
Naam	D	an..35	C160
Straat en nummer	D	an..35	C160
Postcode	D	an..9	C160
Stad	D	an..35	C160
Land	D	a2	C160
NAD LNG	DO	a2	TRC99

(VERTREK) DOUANEKANTOOR

Referentienummer	R	an8	
------------------	---	-----	--

25. IE55: Niet geldige zekerheidstelling (E_GUA_INV)

BERICHT			1 x, R
HOOFDING			1 x, R
ZEKERHEIDSTELLING VERWIJZING			99 x, R
REDE NIET GELDIGE ZEKERHEIDSTELLING			1 x, R
(VERTREK) DOUANEKANTOOR			1 x, R
(AANGEVER) DOUANEKANTOOR			1 x, R

BERICHT

HOOFDING

Document/referentienummer R an..21

ZEKERHEIDSTELLING VERWIJZING

GRN R an24

REDE NIET GELDIGE ZEKERHEIDSTELLING

Reden ongeldige zekerheidstelling, code R an..3
Fout, tekst O an..350

(VERTREK) DOUANEKANTOOR

Referentienummer R an8

(AANGEVER) HANDELAAR

TIN (vak 50) O an..17 [R174](#)
Naam (vak 50) D an..35 [C160](#)
Straat en nummer (vak 50) D an..35 [C160](#)
Land (vak 50) D a2 [C160](#)
Postcode (vak 50) D an..9 [C160](#)
Stad (vak 50) D an..35 [C160](#)
NAD LNG D a2 [C99](#)

26. IE58: Verwerping Lossingsrapport (E_ULD_REJ)

BERICHT
HOOFDING
FUNCTIONELE FOUT

1 x, R
1 x, R
999 x, D [R123](#)

BERICHT

HOOFDING

Document/referentienummer	R	an..21	
Datum verwerping lossingsrapport	R	n8	
Reden verwerping lossingsrapport	O	an..350	
Reden verwerping lossingsrapport LNG	DO	a2	TRC99

FUNCTIONELE FOUT

Fouttype	R	n2	
Fout verwijzing	R	an..210	
Fout reden	DO	an..46	
Oorspronkelijke attribuut waarde	O	an..140	

27. IE60: Kennisgeving beslissing tot controle (E_CTR_DEC)

BERICHT			1 x, R
HOOFDING			1 x, R
(VERTREK) DOUANEKANTOOR			1 x, R
(AANGEVER) HANDELAAR			1 x, R

BERICHT

HOOFDING

Document/referentienummer	R	an..21	
Datum kennisgeving tot controle	R	n8	

(VERTREK) DOUANEKANTOOR

Referentienummer	R	an8	
------------------	---	-----	--

(AANGEVER) HANDELAAR

TIN	O	an..17	
Naam	R	an..35	
Straat en nummer	R	an..35	
Land	R	a2	
Postcode	R	an..9	
Stad	R	an..35	
NAD LNG	<u>R</u> <u>O</u>	a2	<u>TR99</u>

28. IE62: Verwerping verzoek tot vrijgave (E_REQ_REJ)

BERICHT			1 x, R	
HOOFDING			1 x, R	
(AANGEVER) HANDELAAR			1 x, R	
(VERTREK) DOUANEKANTOOR			1 x, R	
<u>FUNCTIONELE FOUT</u>			999 x, D	<u>R126</u>

BERICHT

HOOFDING

Document/referentienummer	R	an..21	
Datum verzoek tot vrijgave	R	n8	
Datum verwerping verzoek tot vrijgave	R	n8	
Reden verwerping verzoek tot vrijgave	O	an..350	
Reden verwerping verzoek tot vrijgave LNG	DO	a2	<u>TRC99</u>
<u>Verzoek tot vrijgave</u>	<u>R</u>	<u>n1</u>	

(AANGEVER) HANDELAAR

Naam	D	an..35	<u>C160</u>
Straat en nummer	D	an..35	<u>C160</u>
Postcode	D	an..9	<u>C160</u>
Stad	D	an..35	<u>C160</u>
Land	D	a2	<u>C160</u>
NAD LNG	DO	a2	<u>TRC99</u>
TIN	O	an..17	<u>R174</u>

(VERTREK) DOUANEKANTOOR

Referentienummer	R	an8	
------------------	---	-----	--

FUNCTIONELE FOUT

<u>Fouttype</u>	<u>R</u>	<u>n2</u>	
<u>Fout verwijzing</u>	<u>R</u>	<u>an..210</u>	
<u>Fout reden</u>	<u>O</u>	<u>an..6</u>	
<u>Oorspronkelijke attribuut waarde</u>	<u>O</u>	<u>an..140</u>	

29. IE100: Vraag om documenten (E_ASK_DOC)

BERICHT				1 x, R
HOOFDING				1 x, R
(KANTOOR OVERLEGGING) DOUANEKANTOOR				1 x, R
(BESTEMMING) HANDELAAR				1 x, R

BERICHT

HOOFDING

Document/referentienummer	R	an..21		
Vraag om documenten tekst	R	an..350		
Vraag om documenten tekst LNG	RO	a2	TR99	

(KANTOOR VAN OVERLEGGING) DOUANEKANTOOR

Referentienummer	R	an8		
------------------	---	-----	--	--

(BESTEMMING) HANDELAAR

TIN	O	an..17	R174	
Naam	D	an..35	C160	
Straat en nummer	D	an..35	C160	
Land	D	a2	C160	
Postcode	D	an..9	C160	
Stad	D	an..35	C160	
NAD LNG	OD	a2	TRC99	

30. IE102: Verzoek tot niet aangekomen douanevervoer (E_REQ_MOV)

BERICHT			1 x, R
HOOFDING			1 x, R
(VERTREK) DOUANEKANTOOR			1 x, R
(AANGEVER) HANDELAAR			1 x, R

BERICHT

HOOFDING

Document/referentienummer	R	an..21	
Datum verzoek van niet aangekomen douanevervoer	R	n8	
Uiterste datum van antwoord	R	n8	

(VERTREK)DOUANEKANTOOR

Referentienummer	R	an8	
------------------	---	-----	--

(AANGEVER) HANDELAAR

TIN (vak 50)	O	an..17	R174
Naam (vak 50)	D	an..35	C160
Straat en nummer (vak 50)	D	an..35	C160
Land (vak 50)	D	a2	C160
Postcode (vak 50)	D	an..9	C160
Stad (vak 50)	D	an..35	C160
NAD LNG	D	a2	C99

31. IE103: Informatie betreffende niet aangekomen douanevervoer (E_MOV_RSP)

BERICHT			1 x, R	
HOOFDING			1 x, R	
(KANTOOR VAN OVERLEGGING) DOUANEKANTOOR			1 x, C	C215
(EFFECTIEVE BESTEMMELING) HANDELAAR			1 x, C	C215
NASPORING			1 x, R	
(AANGEVER) HANDELAAR			1 x, R	
(VERTREK) DOUANEKANTOOR			1 x, R	

BERICHT

HOOFDING

Document/referentienummer R an..21

(KANTOOR OVERLEGGING)DOUANEKANTOOR

Referentienummer C an8 [C315](#)

(EFFECTIEVE BESTEMMELING) HANDELAAR

TIN O an..17
 Naam R an..35
 Straat en nummer R an..35
 Land R a2
 Postcode R an..9
 Stad R an..35
 NAD LNG R a2

NASPORING

Datum van de ontvangen informatie van het niet aangekomen douanevervoer R n8
 Beschikbare informatie R n1 [R230](#)
 TCR afgeleverd door douane R n1 [R230](#)
[R228](#)
 Datum van aflevering D N8 [C220](#)

(AANGEVER) HANDELAAR

TIN (vak 50) O an..17 [R174](#)
 Naam (vak 50) R an..35 [C160](#)
 Straat en nummer (vak 50) R an..35 [C160](#)
 Land (vak 50) R a2 [C160](#)
 Postcode (vak 50) R an..9 [C160](#)
 Stad (vak 50) R an..35 [C160](#)
 NAD LNG R a2 [C99](#)

(VERTREK)DOUANEKANTOOR

Referentienummer R an8

21. IE218: Kwitantie vrijstelling zekerheidstelling (E_GWA_REC)

BERICHT		1 x, R
ZEKERHEIDSTELLING VERWIJZING		1 x, R
BEPERKING VAN DE GELDIGHEID EG		1 x, 0
BEPERKING VAN DE GELDIGHEID NIET EG		99 x, 0
(ZEKERHEIDSTELLING DEELBEWIJZEN) DOUANEKANTOOR		1 x, R
(ZEKERHEIDSTELLING) DOUANEKANTOOR		1 x, R
(AANGEVER) HANDELAAR		1 x, R

BERICHT

ZEKERHEIDSTELLING VERWIJZING

GRN	R	an..24	
Geldigheidsdatum	R	n8	
Toegangscode	R	an4	
Aanvaardingsnummer van de vrijstelling	R	an..14	
Registratiedatum	R	n8	
Aantal certificaten	O	n..8	

BEPERKING GELDIGHEID EG

Niet geldig voor EG	R	n1	R230
---------------------	---	----	----------------------

BEPERKING GELDIGHEID NIET EG

Niet geldig voor land	R	a2	R231
-----------------------	---	----	----------------------

(ZEKERHEIDSTELLING VRIJSTELLING) DOUANEKANTOOR

Referentienummer	R	an8	
------------------	---	-----	--

(ZEKERHEIDSTELLING) DOUANEKANTOOR

Referentienummer	R	an8	
------------------	---	-----	--

(AANGEVER) HANDELAAR

TIN	O	an..17	
-----	---	--------	--

21. IE224: Informatie betreffende de verkoop van deelbewijzen (E_FRG_INF)

BERICHT			1 x, R
ZEKERHEIDSTELLING VERWIJZING (AANGEVER) HANDELAAR			99 x, R 1 x, R
BORG			1 x, R
(ZEKERHEIDSTELLING) DOUANEKANTOOR			1 x, R

BERICHT

ZEKERHEIDSTELLING VERWIJZING

GRN	R	an..24	
Toegangscade	R	an4	
Vervaldatum	R	n8	
Papieren kopij afgeleverd aan aangever	R	n1	R230
Beperkt aantal deelbewijzen	R	n1	R230
Beperkt tot niet gevoelige goederen	R	n1	R230
Bedrag van een deelbewijs	R	n4	

(AANGEVER) HANDELAAR

TIN	O	an..17	
Naam	R	an..35	
Straat en nummer	R	an..35	
Land	R	a2	
Postcode	R	an..9	
Stad	R	an..35	
NAD LNG	R	a2	C99

BORG

Naam	R	an..35	
Straat en nummer	R	an..35	
Land	R	a2	
Postcode	R	an..9	
Stad	R	an..35	
NAD LNG	R	a2	

(ZEKERHEIDSTELLING) DOUANEKANTOOR

Referentienummer	R	an8	
------------------	---	-----	--

21. IE225: Kennisgeving van de updating van de zekerheidstelling (E_GUA_WUP)

BERICHT			1 x, R	
ZEKERHEIDSTELLING VERWIJZING			1 x, R	R650
BEPERKING VAN DE GELDIGHEID EG			1 x, 0	
BEPERKING VAN DE GELDIGHEID NIET EG			99 x, 0	
(ZEKERHEIDSTELLING) DOUANEKANTOOR			1 x, R	
(AANGEVER) HANDELAAR			1 x, R	
BERICHT				
ZEKERHEIDSTELLING VERWIJZING				
GRN	R	an..24		
Bedrag van de zekerheidstelling	O	n..15,2		
Munteenheid	C	an3		C350
Aantal certificaten	O	n..8		
Geldigheidsdatum	O	n8		R260
Ongeldigheidsdatum	O	n8		R260
Reden ongeldigheid, code	O	an3		
Reden ongeldigheid	O	an..350		
Reden ongeldigheid, LNG	D	A2		C99
BEPERKING GELDIGHEID EG				
Niet geldig voor EG	R	n1		R230
BEPERKING GELDIGHEID NIET EG				
Niet geldig voor land	R	a2		R231
(ZEKERHEIDSTELLING) DOUANEKANTOOR				
Referentienummer	R	an8		
(AANGEVER) HANDELAAR				
TIN	O	an..17		

21. IE228: Annulering van de vrijgave van de wettelijke aansprakelijkheid van doorlopende zekerheidstelling (E_GOG_CNL)

BERICHT			1 x, R
ZEKERHEIDSTELLING VERWIJZING			1 x, R
(AANGEVER) HANDELAAR			1 x, R
(ZEKERHEIDSTELLING) DOUANEKANTOOR			1 x, R
BORG			1 x, R

BERICHT

ZEKERHEIDSTELLING VERWIJZING

GRN	R	an..24	
Bedrag van de zekerheidstelling	R	n..15,2	
Munteenheid	R	an3	
Ongeldigheidsdatum	R	n8	
Datum vrijgave van verantwoordelijkheid	R	n8	

(AANGEVER) HANDELAAR

TIN	O	an..17	
Naam	R	an..35	
Straat en nummer	R	an..35	
Land	R	a2	
Postcode	R	an..9	
Stad	R	an..35	
NAD LNG	R	a2	C99

(ZEKERHEIDSTELLING) DOUANEKANTOOR

Referentienummer	R	an8	
------------------	---	-----	--

BORG

Naam	R	an..35	
Straat en nummer	R	an..35	
Land	R	a2	
Postcode	R	an..9	
Stad	R	an..35	
NAD LNG	R	a2	

21. IE231: Kennisgeving van annulering van doorlopende zekerheidstelling (E_COG_CNP)

BERICHT			1 x, R
ZEKERHEIDSTELLING VERWIJZING			1 x, R
(ZEKERHEIDSTELLING) DOUANEKANTOOR			1 x, R
(AANGEVER) HANDELAAR			1 x, R

BERICHT

ZKERHEIDSTELLING VERWIJZING

GRN	R	an..24	
Datum ongeldigheid	R	n8	
Reden ongeldigheid, code	O	an3	
Reden ongeldigheid	O	an..350	
Reden ongeldigheid, LNG	O	a2	C99

(ZEKERHEIDSTELLING) DOUANEKANTOOR

Referentienummer	R	an8	
------------------	---	-----	--

(AANGEVER) HANDELAAR

TIN	R	an..17	
-----	---	--------	--

29. 906: Functionele NACK (C_FUN_NCK)

BERICHT
 HOOFDING
 FUNCTIONELE FOUT

1 x, R
 1 x, ~~R~~D TR104 |
 999 x, R

BERICHT		
Syntaxis identifier	R	a4
Syntaxis versienummer	R	n1
Bericht afzender	R	an..35
Identificatie code qualifier afzender	O	an..4
Zendende applicatie	⊖	an..14
Bericht ontvanger	R	an..35
Identificatie code qualifier ontvanger	O	an..4
Ontvangende applicatie	⊖	an..14
Datum van aanmaken	R	n6
Tijd van aanmaken	R	n4
Interchange controle referentie	R	an..14
Referentie/paswoord ontvanger	O	an..14
Referentie/paswoord qualifier ontvanger	O	an2
Applicatie referentie	O	an..14
Prioriteit	O	a1
Verzoek tot bevestiging	O	n1
Communicatie overeenkomst id	O	an..35
Test indicator	O	n1
Bericht identificatie	R	an..14
Berichttype	R	an..6
Gemeenschappelijke toegangsreferentie	O	an..35
Identificatie oorspronkelijk bericht	R	an..14
HOOFDING		
Document/referentienummer	R	an..21
FUNCTIONELE FOUT		
Fouttype	R	n2
Fout verwijzing	R	an..210
Fout reden	O	an..46
Oorspronkelijke attribuut waarde	O	an..140

30. **907 : EDIFACT NACK (C_EDI_NCK)**

BERICHT			1 x, R	
INTERCHANGE FOUTEN			1 x, R	
BERICHT FOUTEN			99 x, D	TR902
SEGMENT FOUTEN			999 x, D	TR902
DATA ELEMENT FOUTEN			99 x, D	TR902
BERICHT				
Syntaxis identifier	R	a4		
Syntaxis versienummer	R	n1		
Bericht afzender	R	an..35		
Identificatie code qualifier afzender	O	an..4		
Zendende applicatie	Ø	an..14		
Bericht ontvanger	R	an..35		
Identificatie code qualifier ontvanger	O	an..4		
Ontvangende applicatie	Ø	an..14		
Datum van aanmaken	R	n6		
Tijd van aanmaken	R	n4		
Interchange controle referentie	R	an..14		
Referentie/paswoord ontvanger	O	an..14		
Referentie/paswoord qualifier ontvanger	O	an2		
Applicatie referentie	Ø	an..14		
Prioriteit	Ø	a+		
Verzoek tot bevestiging	Ø	n+		
Communicatie overeenkomst id	Ø	an..35		
Test indicator	O	n1		
Bericht identificatie	R	an..14		
Berichttype	R	an..6		
Gemeenschappelijke toegangsreferentie	Ø	an..35		
Identificatie oorspronkelijk bericht	R	an..14		
INTERCHANGE FOUTEN				
Interchange referentie	R	an..14		
Bericht afzender	R	an..35		
Ontvanger	R	an..35		
Te nemen actie door de ontvanger	R	an..3		
Syntaxis fout	D	n2		TR901
Interchange service segment	D	a3		TR903
Positie van het foutieve data element	O	n..3		
Positie van het foutieve data component	O	n..3		
BERICHT FOUTEN				
Bericht identificatie	R	an..14		
Berichttype	R	an..6		
Bericht versie	R	an..3		
Bericht release nummer	R	an..3		
Controlerend orgaan	R	an..2		
Associatie toegewezen code	R	an..6		
Te nemen actie door de ontvanger	R	an..3		
Fout	D	n..2		TR901
Bericht service segment	D	a3		TR903
Positie van het foutieve data element	O	n..3		
Positie van het foutieve data component	O	n..3		

SEGMENT FOUTEN

Segment positie in bericht
Fout

R n..6
D n..2

[TR901](#) |

DATA ELEMENT FOUTEN

Fout
Positie van het foutieve data element
Positie van het foutieve data component

R n..2
R n..3
O n..3

[TR901](#) |

30. Technische voorschriften

Deze sectie beschrijft de technische voorschriften voor de opbouw van berichten.

- TR02 Het controlebericht zendt steeds op voorwaarde zij beschikbaar zijn in het relevante aangiftebericht, de volgende velden op hoofding niveau terug:
- identiteit van vervoermiddel bij vertrek (exp/trans);
 - nationaliteit van vervoermiddel bij vertrek;
 - totaal aantal colli
- TR03 Indien op HOOFDING niveau fouten zijn gevonden, dan is *RoC-Controle Indicator* gelijk aan:
- *DI* (Verschillende waarden zijn gevonden) of
 - *OT* (andere mededeling)
- Indien fouten zijn gevonden op het niveau van *GI* dan is de *GI-RoC-Controle Indicator* gelijk aan:
- *OR* (Oorspronkelijke waarden van het Goederenitem),
 - *DI* (Verschillen in waarden voor een Goederenitem),
 - *NE* (waarden van een nieuw Goederenitem),
 - *NP* (Niet overgelegd document) of
 - *OT* (andere).
- TR04 De *RoC* groep op HOOFDING niveau wordt herhaald voor elk gevonden verschil in de 5 volgende data items op HOOFDING niveau (max. 5):
- Identiteit van vervoermiddel bij vertrek (exp/trans)
 - Nationaliteit van vervoermiddel bij vertrek
 - Totaal aantal artikelen
 - Totaal aantal colli
 - Totale brutogewicht
- TR05 Wanneer de *RoC-Controle Indicator* gelijk is aan *DI*, dan is dit data item verplicht.
Wanneer de *RoC-Controle Indicator* gelijk is aan *OT*, dan kan dit data item niet worden gebruikt.
- TR06 Wanneer het *RoC-Controle Indicator* gelijk is aan *OT*, dan is dit data item verplicht.
Wanneer het *RoC-Controle Indicator* gelijk is aan *DI*, dan is dit data item optioneel.
- TR07 De *GI* datagroep is enkel verplicht, wanneer verschillen zijn gevonden in een of meerdere *GI* of wanneer een nieuw goederenitem is gevonden tijdens de controle.
- TR08 Deze datagroep dient te worden gebruikt in de volgende gevallen:
- Wanneer de *Controle Indicator* in de bijbehorende *RoC*-groep gelijk is aan *DI* of *NE*, zal deze groep de gevonden informatie uitlijsten, op voorwaarde dat deze beschikbaar is.
 - Wanneer de *Controle Indicator* in de bijhorende *RoC*-groep gelijk is *OR*, zal deze groep de ontvangen informatie binnen de aangifte uitlijsten, op voorwaarde dat deze aanwezig is.
- TR09 Dit data item is enkel verplicht indien de waarde van de bijbehorende *Controle Indicator* gelijk is aan *OT*. Voor andere waarden is de *Controle Indicator* optioneel.
- TR10 Dit data item is verplicht wanneer de bijbehorende *Controle Indicator* gelijk is aan *NP*. In alle andere gevallen, (is dit data item optioneel en) dient dus niet te worden gebruikt.
- TR11 (Niet conform → Verschillen op niveau van een *GI* zijn gevonden – *Controle Indicator=DI*). Twee *GI* groepen zijn gespecificeerd, één voor de originele *GI* (*GI-OR*) en één voor de gevonden *GI* (*GI-DI*).
- *GI-OR* bepaalt alle aanwezige datagroepen en data-items in een Goederenitem van de oorspronkelijke IE01 en omvat eveneens een *RoC - Controle Indicator* met de waarde *OR*.
 - *GI-DI* bepaalt de gevonden informatie van het een goederenitem. Het omvat ten laatste minste de *RoC - Controle Indicator* met de waarde *DI*. Eventueel, andere Resultaten van Controle groepen met de waarden *NP* of *OT* kunnen worden toegevoegd, die respectievelijk niet aanwezige documenten en andere te rapporteren mededelingen betreffende het goederenitem specificeren.

Een niet aanwezig GI met behandeld worden als een verschil. De aanwezige GI-groepen- moeten derhalve leeg zijn behalve het "itemnummer"-veld en de ROC-groepen.

- TR12 (Niet conform → Verloren gegaan document – *Controle Indicator=NP*).
Voor elk verloren gegaan document wordt een RoC-groep met *Controle Indicator=NP* bijgevoegd.
- TR13 (Niet conform → Nieuw gevonden GI tijdens de controle - *Controle Indicator=NE*)
Een extra GI groep wordt gespecificeerd. Het bevat alle gevonden informatie en enkel één Resultaten van Controle groep met *Controle Indicator=NE*.
- TR14 (Niet conform → Document is niet aanwezig - *Controle Indicator=NP*)
GI - RoC - Controle Indicator is geplaatst op *NP*. De *Verwijzing naar het attribuut* bevat een referentie naar het niet aanwezige document in het formaat 44#n (*n* is het documentnummer).
- TR15 Niet gebruikt
- TR16 Niet gebruikt
- ~~TR17 Dit data item is verplicht wanneer de controle niet conform is.~~
- TR18 Het spoorwegsymbool ('#') wordt gebruikt om de nummering van een subdivisie of het aantal herhalingen te definiëren (vb. 'Vak_nummer # subdivisie/aantal herhalingen')
- TR19 De nummering van de items:
- Ingeval van een verschil in een goederen-item (=OR', 'DI', 'NP', en 'OT') is het artikelnummer gelijk aan de nummering in de aangifte.
- Ingeval van een nieuw goederen-item (=NE'), is het artikelnummer gelijk aan het nummer van het Goederenitem in de aangifte + 1.
- TR20 Een nul (0) is een geldig nummer in dit veld.
- TR21 de waarde van dit veld moet groter zijn dan nul.
- TR95 In geval van PLL :
Het attribuut 'Hoofding. Land van verzending/export code' wordt afgedrukt als '--' en wordt aldus bijgehouden.
Het attribuut 'GOEDERENITEM. Artikelnummer' wordt afgedrukt als '--' maar wordt bijgehouden als '1'.
- TR99 Dit data-item moet worden ingevuld als het bericht is opgemaakt in EDIFACT en het overeenkomstige vrije tekst veld is niet in de UNOC-karakterset. In andere gevallen is het optioneel.
Als het data-item ingevuld is, moet het de taalcode van de taal die gebruikt werd in het overeenkomstige vrije tekst- veld gebruikt worden.
- TR0100 Dit veld moet gebruikt worden zoals voorgeschreven in Codelijst 14 (Type Vorig Document) indien het gebruikt wordt in een Common Domain -bericht. Dit veld moet worden ingevuld met een "type vorig document" dat geldig is in de Nationale Administratie, indien het gebruikt wordt in een External Domain-bericht.
- TR0101 Dit veld moet gebruikt worden zoals voorgeschreven in Codelijst 14 (Type Vorig Document) indien het gebruikt wordt in een Common Domain -bericht. Dit veld moet worden ingevuld met een "type vorig document" dat geldig is in de Nationale Administratie, indien het gebruikt wordt in een External Domain-bericht.
- TR102 Deze regel is toepasselijk op de 'Goederencode' binnen de berichten IE13, IE15, IE29, IE43, IE44 en IE51. Het formaat van de 'goederencode' is om technische reden an..10, maar enkel binnen dit data item kunnen enkel cijfers worden gebruikt.
- TR103 Dit veld moet gebruikt worden zals voorgeschreven in Codelijst 13 [Type Document (Gemeenschappelijk)] waneer het gebruikt wordt in een Common Domain-bericht. Het veld moet

worden ingebuld met een Document Type dat geldig is in de Nationale Administratie, indien het gebruikt wordt in een External Domain-bericht.

TR301 Wanneer GRN wordt gebruikt DAN

ALS 'Type Zekerheidstelling' = 4 DAN

GRN veldtype = an24

ANDERS GRN veldtype = an17

TR901 De onderliggende data groepen van deze die de fout in het CONTRL bericht aangeeft, worden niet gebruikt.

TR902 Enkel het 'Fout' data item verbonden aan het niveau waarop de fout is ontdekt, zal worden gebruikt in het CONTRL bericht.

31. VOORWAARDEN (CONDITIES) VOOR IE

- C1 : INDIEN 'Land van Bestemming' (vak 17a) op DOUANEVERVOER niveau (hoofding) één van de overeenkomstsluitende partijen bevat
DAN HANDELAAR Geadresseerde (vak 8) = 'R'
ANDERS HANDELAAR Geadresseerde (vak 8) = 'O'
Overeenkomstsluitende partijen zijn:
- individuele landen van V4, of,
- individuele landen van EVA, of,
- EU als een groep.
- C2 : INDIEN 'Land van Bestemming' (ex vak 17a) op GOEDERENITEM niveau één van de overeenkomstsluitende partijen bevat (definitie zie C1)
DAN HANDELAAR Geadresseerde (ex vak 8) = 'R'
ANDERS HANDELAAR Geadresseerde (ex vak 8) = 'O'
- C5 : INDIEN het eerste karakter van 'Binnenlandse vervoerwijze' (vak 26) = '5' of '7'
DAN 'Identiteit bij vertrek' (vak 18) mag niet worden gebruikt
- C6 : INDIEN het eerste karakter van 'Binnenlandse vervoerwijze' (vak 26) = '2', '5' of '7'
DAN 'Nationaliteit bij vertrek' (vak 18) mag niet worden gebruikt
- C10 : INDIEN het eerste karakter van 'Vervoerwijze aan de grens' (vak 25) = '2', '5' of '7'
DAN 'Nationaliteit bij grensoverschrijding' (vak 21) = 'O'
ANDERS 'Nationaliteit bij grensoverschrijding' (vak 21) = 'R'
- C15 : INDIEN SGI-CODES is gebruikt
DAN 'Goederencode' (vak 33) = 'R'
ANDERS 'Goederencode' (vak 33) = 'O'
- C30 : INDIEN verschillende overeenkomstsluitende partijen (definitie zie C1) zijn aangegeven bij Vertrek (geïdentificeerd via Kantoor van Vertrek, vak C) en Bestemming (geïdentificeerd via Kantoor van Bestemming, vak 53)
DAN tenminste één 'DOUANEKANTOOR van Doorgang' (vak 51) = 'R'
ANDERS 'DOUANEKANTOOR van Doorgang' (vak 51) = 'O'
- C35 : INDIEN 'Aangiftetype' (vak 1) of 'Aangiftetype' (ex vak 1) = 'T2' EN 'Land van verzending', geïdentificeerd via de 2 eerste cijfers van het 'DOUANEKANTOOR van Vertrek Referentienummer' (Vak C) = een EVA of V4 land is

DAN 'VOORAFGAANDE ADMINISTRATIEVE VERWIJZINGEN' = 'R'
ANDERS 'VOORAFGAANDE ADMINISTRATIEVE VERWIJZINGEN' = 'O'

- C45 : INDIEN 'Aangiftetype' (vak 1) = 'T-'
DAN 'Aangiftetype' (ex vak 1) = 'R'
ANDERS 'Aangiftetype' (ex vak 1) mag niet worden gebruikt
- C50 : INDIEN 'TIN' (vak 50) is gebruikt
DAN zijn alle attributen van naam en adres (NAD) (vak 50) = 'O' indien zij reeds door het NCTS zijn gekend
ANDERS zijn attributen van naam en adres (NAD) (vak50) = 'R'
- C55 : INDIEN 'Container' (vak 19) = '1'
DAN 'CONTAINERS (vak 31)' = 'R'
ANDERS 'CONTAINERS (vak 31)' = 'O'.
- C60 : INDIEN 'Soort colli' (Vak 31) 'BULK' (UNECE rec 21 : 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR' of 'VO') aangeeft
DAN 'Merken & nummers der colli' (Vak 31) = 'O'
'Aantal colli' (vak 31) mag niet worden gebruikt
'Aantal stuks' (vak 31) mag niet worden gebruikt
ANDERS
INDIEN 'Soort colli' (Vak 31) 'ONVERPAKT' (UNECE rec 21 : = 'NE') aangeeft
DAN 'Merken & nummers van colli' (Vak 31) = 'O'
'Aantal colli' mag niet worden gebruikt
'Aantal stuks' (vak 31) = 'R'
ANDERS 'Merken & nummers van colli' (Vak 31) = 'R'
'Aantal colli' (vak 31) = 'R'
'Aantal stuks' (vak 31) mag niet worden gebruikt
- C75 : INDIEN 'Aanvullende Informatie id' (Vak 44) = 'DG0' of 'DG1'
DAN 'Export uit EG' of 'Export uit land' (Vak 44) = 'R'
ANDERS 'Export uit EG' en 'Export uit land' (Vak 44) mag niet worden gebruikt
- C85 : INDIEN 'Soort Zekerheidstelling' = '0', '1', '2', '4' of '9'
DAN 'VERWIJZING NAAR ZEKERHEIDSTELLING' = 'R'
ANDERS 'VERWIJZING NAAR ZEKERHEIDSTELLING' = 'O'.
- C86 : INDIEN 'Soort zekerheidstelling' = '0', '1', '2', '4' of '9' EN 'GRN' is gebruikt
DAN 'Toegangscode' = 'R'
ANDERS 'Toegangscode' = 'O'.
- C90 : INDIEN eerste karakter van 'Code controleresultaat' = 'B'
DAN 'Wachten op resolutie verschillen' = 'R'
ANDERS 'Wachten op resolutie verschillen' = 'O'.
- C95 : INDIEN 'Aantal ladingslijsten' (Vak 4) is gebruikt
DAN 'Totaal aantal colli' (Vak 6) = 'R'
ANDERS 'Totaal aantal colli' (Vak 6) = 'O'.

~~C99 : INDIEN het overeenkomstige vrije tekst veld is gebruikt~~

~~DAN '_LNG' = 'R'~~

~~ANDERS '_LNG' = 'O'.~~

(De taal van de verwante attributen is aangegeven via NAD_LNG)

- C100 : INDIEN 'CONTROLERESULTAAT' (Vak D) is gebruikt
DAN 'Toegelaten locatie van goederen' = 'O'¹
'Douane subplaats' mag niet worden gebruikt
'Erkende locatie code' mag niet worden gebruikt
'Erkende locatie van goederen' mag niet worden gebruikt
ANDERS 'Toegelaten locatie van goederen' mag niet worden gebruikt
'Erkende locatie code' = 'O'
'Erkende locatie van goederen' = 'O'
'Douane sub plaats' = 'O'.
- C110 : INDIEN 'CONTROLERESULTAAT' (Vereenvoudigde procedure) is gebruikt
DAN 'TIN' = 'R'
ANDERS 'TIN' = 'O'.
- C124 : INDIEN 'E_DEC_AMD' NIET is gebruikt
DAN is deze data groep of attribuut = 'R'
ANDERS is deze data groep of attribuut = 'O'
- C125 : INDIEN 'Andere referentie zekerheidstelling' NIET is gebruikt
DAN 'GRN' = 'R'
ANDERS 'GRN' mag niet worden gebruikt.
- C130 : INDIEN 'GRN' NIET is gebruikt
DAN 'Andere referentie zekerheidstelling' = 'R'
ANDERS 'Andere referentie zekerheidstelling' mag niet worden gebruikt.
- C135 : INDIEN één 'Land van verzending' is aangegeven
DAN 'Land van verzending (vak 15a)' op DOUANEVERVOER niveau = 'R'
'Land van verzending (ex vak 15a)' op GOEDERENITEM niveau mag niet worden gebruikt
ANDERS 'Land van verzending (vak 15a)' op DOUANEVERVOER niveau mag niet worden gebruikt
'Land van verzending (ex vak 15a)' op GOEDERENITEM niveau = 'R'.
- C140 : INDIEN één Land van bestemming is aangegeven
DAN 'Bestemming land (vak 17a)' op DOUANEVERVOER niveau = 'R'
'Bestemming land (ex vak 17a)' op GOEDERENITEM niveau mag niet worden gebruikt
ANDERS 'Bestemming land (vak 17a)' op DOUANEVERVOERhoofding niveau mag niet worden gebruikt
'Bestemming land (ex vak 17a) op GOEDERENITEM niveau = 'R'.
- C155 : INDIEN 'Vereenvoudigde procedure vlag' = 'JA'
DAN 'Aankomst erkende locatie van goederen' mag niet worden gebruikt
'Douane subplaats' mag niet worden gebruikt
'Aankomst toegelaten locatie van goederen' = 'O'¹
ANDERS 'Aankomst toegelaten locatie van goederen' mag niet worden gebruikt
'Douane subplaats' = 'O'

¹ Indien binnen de vergunning één locatie is vergund: DAN = 'O', ANDERS 'R'

¹ Indien binnen de vergunning één locatie is vergund: DAN = 'O', ANDERS 'R'

- ‘Aankomst erkende locatie van goederen’ = ‘O’
‘aankomst erkende locatie code’ = ‘O’
- C160 : INDIEN TIN van Handelaar is gebruikt
DAN alle attributen gemerkt met deze conditie = ‘O’, indien reeds gekend in NCTS
ANDERS alle attributen gemerkt met deze conditie = ‘R’.
- C165 : INDIEN ‘Vereenvoudigde procedure vlag’ = ‘JA’
DAN ‘TIN’ = ‘R’
ANDERS ‘TIN’ = ‘O’.
- C170 : INDIEN ‘Annulering ingeleid door Douane’ = ‘Ja’
DAN ‘Annuleringsbeslissing’ niet worden gebruikt
ANDERS ‘Annuleringsbeslissing’ = ‘R’.
- C175 : INDIEN (‘Annulering ingeleid door Douane’ = ‘Nee’ EN ‘Annuleringsbeslissing’ = ‘0’ (=NEE))
OF (‘Annulering ingeleid door Douane’ = ‘Ja’)
DAN ‘Annuleringsrechtvaardiging’ = ‘R’
ANDERS ‘Annuleringsrechtvaardiging’ = ‘O’.
- C180 : INDIEN ‘Annulering ingeleid door Douane’ = ‘Ja’
DAN ‘Datum van annulering verzoek’ mag niet worden gebruikt
ANDERS ‘Datum van annulering verzoek’ = ‘R’.
- ~~C185 : INDIEN eerste karakter van ‘Code controleresultaat’ = ‘A’ EN tweede karakter van ‘Code controleresultaat’ = ‘1’ of ‘2’ (‘Conform’ of ‘Beschouwd als conform’)
DAN Alle data groepen en attributen gemerkt met ‘C185’ mogen niet worden gebruikt
ANDERS Alle data groepen en attributen gemerkt met ‘C185’ = ‘R’.~~
- C200 : INDIEN ‘Toestand van de verzegeling ok’ = ‘NEE’
DAN ‘VERZEGELING INFO’ = ‘R’
ANDERS ‘VERZEGELING INFO’ = ‘O’.
- C210 : INDIEN LOSSINGSRESULTAAT, ‘Conform’ = ‘JA’ (GEEN aanmerkingen)
DAN Alle data groepen en attributen gemerkt met ‘C210’ mogen niet worden gebruikt
ANDERS Alle data groepen en attributen gemerkt met ‘C210’ = ‘R’- wanneer relevant
- ~~C215 : INDIEN NASPORING. Beschikbare informatie = ‘1’ (= ja)
DAN tenminste één van de datagroepen ‘R’
ANDERS mogen de 2 datagroepen niet worden gebruikt.~~
- ~~C220 : INDIEN NASPORING. Beschikbare informatie = ‘1’ (= ja)
DAN ‘Datum aflevering’ = ‘R’
ANDERS ken ‘Datum aflevering’ niet worden gebruikt.~~
- C310 : INDIEN ‘Reden verwerping amendement, code’ = ‘4’
DAN ‘Reden verwerping amendement, tekst’ = ‘R’
ANDERS ‘Reden verwerping amendement, tekst’ = ‘O’
- ~~C312 : INDIEN ‘verwerping omleiding code’ = ‘4’
DAN ‘verwerping omleiding tekst’ = ‘R’
ANDERS ‘verwrping omleiding tekst’ = ‘O’~~

~~C315 : INDIEN 'TCR afgeleverd door douane' = '1' (Yes)
DAN 'DOUANEKANTOOR Kantoor overlegging' = 'R'
ANEDERS 'DOUANEKANTOOR Kantoor overlegging' = 'O'~~

~~C350 : INDIEN 'Bedrag van zekerheidstelling' is gebruikt
DAN 'Munteenheid' = 'R'
ANDERS wordt 'Munteenheid' niet gebruikt~~

32. STRUCTUUR REGELS

- r5 'Artikelnummer' (vak 32) wordt steeds gebruikt zelfs INDIEN 'Totaal aantal artikelen' (vak 5) = '1', 'Artikelnummer' (vak 32) is dan '1'.
- r7 Elk 'Artikelnummer' (vak 32) is uniek voor een aangifte.
- r10 Indien eenzelfde Afzender is aangegeven voor alle goederenitems, wordt de data groep 'HANDELAAR Afzender (vak 2)' op DOUANEVERVOER niveau gebruikt. De data groep 'HANDELAAR Afzender (ex vak 2)' op GOEDERENITEM niveau mag niet worden gebruikt.
- r11 Indien eenzelfde Geadresseerde is aangegeven voor alle goederenitems, wordt data groep 'HANDELAAR Geadresseerde (vak 8)' op DOUANEVERVOER niveau gebruikt. De data groep 'HANDELAAR Geadresseerde (ex vak 8)' op GOEDERENITEM niveau mag niet worden gebruikt.
- r15 De data groep 'HANDELAAR Toegelaten Geadresseerde (vak 53)' kan worden gebruikt om mee te delen dat vereenvoudigde procedure ter bestemming zal worden gebruikt.
- r20 Indien het aangiftetype (vak 1 of ex vak 1) = 'T2' en het douanevervoer is ingeleid in een niet-EU land (geïdentificeerd via het kantoor van Vertrek), dient de Aangever tenminste één 'Voorafgaand documenttype' (vak 40) = 'T2', 'T2L', 'T2F', 'T2LF', 'T2CIM', 'T2TIR' of 'T2ATA' gevolgd door zijn referentie in 'Voorafgaande verwijzing naar document' mee te delen.
- r26 Indien 'OVERGELEGDE DOCUMENTEN/CERTIFICATEN' (Vak 44) wordt gebruikt, is één van zijn attributen verplicht.
- r27 Indien 'BIJZONDERE VERMELDINGEN' wordt gebruikt, is 'Aanvullende informatie id' ofwel 'Tekst' van de data groep 'BIJZONDERE VERMELDINGEN' (Vak 44) verplicht.
- r35 Conditie 'C5' en 'C6' kunnen niet worden gecontroleerd indien Vak 26 niet is gebruikt.
- r36 Conditie 'C10' kan niet worden gecontroleerd indien Vak 25 niet is gebruikt.
- r41 'Erkende locatie van goederen'/'Erkende locatie Code', 'Toegelaten locatie van goederen' en 'Douane subplaats' (vak 30) kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.
- r60 Wanneer een Handelaar gebruik maakt van de goederencodes dan dient hij tenminste 4 tot en met 8 cijfers van de goederencodes te gebruiken.
- r75 'Export uit EG' en 'Export uit land' kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Wanneer 'Export uit EG' is gebruikt, wordt de waarde van dit attribuut op '1' gezet.
- r79 Enkel de 'VOORAFGAANDE ADMINISTRATIEVE VERWIJZINGEN' en de 'OVERGELEGDE DOCUMENTEN/ CERTIFICATEN' waarvoor 'Gemeenschappelijke' referentiegegevens in 'DOCUMENTTYPE' zijn meegedeeld, worden via de IE01 naar het kantoor van Bestemming gezonden.
- r80 Enkel de BIJZONDERE VERMELDINGEN waarvoor 'Gemeenschappelijke' referentiegegevens zijn meegedeeld worden via IE01 naar het kantoor van Bestemming gezonden.
- r95 Wanneer vak 3 niet gebruikt wordt en er meer dan 1 goederenitem aangegeven wordt, dan is 'aantal ladingslijsten' (vak 4) verplicht.

Het attribuut wordt gebruikt in geval van manuele ladingslijsten.

In geval van manuele ladingslijsten dienen de volgende regels te worden nageleefd:

- Het verplichte attribuut 'Land van verzending' (vak 15a) van de data groep DOUANEVERVOER wordt ingesteld op '--',
- De data groep GOEDERENITEM mag maar één keer voorkomen met wanneer nodig de sub data groepen VOORAFGAANDE ADMINISTRATIEVE VERWIJZINGEN, OVERGELEGDE DOCUMENTEN/

CERTIFICATEN en BIJZONDERE VERMELDINGEN. Alle andere sub data groepen van GOEDEREN-ITEM kunnen niet worden gebruikt

- Het attribuut ‘Omschrijving’ (vak 31) bevat verwijzingen naar de bijgevoegde manuele ladingslijsten, ‘Omschrijving_LNG’ bevat de taalcode gebruikt voor deze referenties.

De inhoud van deze verwijzingen kan het volgende zijn:

- voor ‘Aangiftetype’ (vak 1) = ‘T1’ : ‘Zie Ladingslijst(en)’,
- voor ‘Aangiftetype’ (vak 1) = ‘T2’ : ‘Zie Ladingslijst(en)’,
- voor ‘Aangifte type’ (vak 1) = ‘T-’ : ‘T1 : Zie Ladingslijst(en) van ... tot ...’,
‘T2 : Zie Ladingslijst(en) van ... tot ...’.

- Het attribuut ‘Artikelnummer’ (vak 32) is ingevuld met ‘--’,
- Alle andere attributen van de data groep GOEDERENITEM worden niet gebruikt.

- r100 Het attribuut wordt gebruikt om aan te geven welke voertaal zal worden gebruikt bij de verdere communicatie tussen de Handelaar bij vertrek en het Douanesysteem. Indien de Handelaar dit attribuut niet heeft gebruikt zal het Douanesysteem gebruik maken van de ‘default’ taal van het Kantoor van Vertrek.²
- r101 Het attribuut wordt gebruikt om aan te geven welke voertaal zal worden gebruikt bij de verdere communicatie tussen de Handelaar ter Bestemming en het Douanesysteem. Indien de Handelaar dit attribuut niet heeft gebruikt zal het Douanesysteem gebruik maken van de ‘default’ taal van het Kantoor van Bestemming.²
- r105 Het totaal aantal colli dient gelijk te zijn aan de som van alle ‘Aantal colli’ + alle ‘Aantal stuks’ + een waarde ‘1’ voor elke aangegeven ‘bulk’. Deze controle is niet mogelijk indien ‘Aantal ladingslijsten’ (vak 4) is gebruikt.
- r115 De gebruikte IE structuur voor een amendement is dezelfde als voor E_DEC_DAT mits enkele afwijkingen:
- LRN is vervangen door MRN R an18,
 - ‘Aangifedatum’ is vervangen door ‘Datum van amendement’ R n8,
 - ‘Aangifteplaats’ is vervangen door ‘Amendement plaats’ R an.35
- De IE wisselt een volledig aangepaste ‘aangifte gegevens’ uit, dit betekent dat alle data groepen en attributen worden uitgewisseld en niet enkel deze die zijn aangepast.
- r123 Van de oorspronkelijk ontvangen IE, worden enkel de foutieve attributen teruggezonden naar de Handelaar, met in voorkomend geval een indicatie of desbetreffende attributen ontbreken of incorrect zijn.
- r135 Ingeval de data groep ‘RESULTATEN VAN CONTROLE’ voorkomt, wordt de IE naar de Handelaar teruggezonden van volledig ontvangen E_DEC_DAT gecombineerd met elk enkelvoudig attribuut.
- r138 Dit attribuut wordt als vlag gebruikt. Indien het douanevervoer naar een aangegeven OTS Kantoor van Bestemming gaat of indien manuele ladingslijsten worden gebruikt dan geeft de vlag (= ‘1’) aan dat een ‘B’ kopie van het NCTS Geleide Document dient te worden uitgedrukt, indien het douanevervoer naar een aangegeven NCTS Kantoor van Bestemming en er geen gebruik wordt gemaakt van manuele ladingslijsten wordt GEEN ‘B’ kopie uitgedrukt (= ‘0’).
- r143 De gegevens van de IE komen steeds overeen met de huidige (laatste) versie van de DOUANEVERVOER gegevens. Dit betekent dat het de gegevens van de aangepaste aangifte (in voorkomend geval) en/of de herziene aangifte gegevens na een controle (in voorkomend geval), aangevuld met de controleresultaten bij vertrek, bevat.
- r144 De gegevens van de IE komen steeds overeen met de huidige (laatste) versie van de DOUANEVERVOER gegevens. Dit betekent dat het de gegevens van de aangepaste aangifte (in voorkomend geval) en/of de herziene aangifte gegevens na een controle (in voorkomend geval), bevat.
- r145 Tenminste éénmaal dient deze data groep voor te komen in het bericht
- r150 Het attribuut ‘Verbeterde waarde’ van de data groep ‘RESULTATEN VAN CONTROLE’ is verbonden met elk enkelvoudig attribuut dat het voorwerp kan zijn van een controle en daarom dient het dezelfde karakteristieken van het oorspronkelijke bericht attribuut weer te geven.

² Deze regel is in België niet van toepassing, rekening houdende met de strikte Belgische taalwetgeving.

- r155 De data groep SGI-CODES dient aanwezig te zijn indien de aangifte goederen met verhoogd risico bevat.
- r156 Een 'Risicohoeveelheid' is steeds verplicht indien de aangifte goederen met verhoogd risico (zie ook R155) bevat. De 'Code goederen met verhoogd risico' is niet steeds verplicht indien de aangifte goederen met verhoogd risico bevat. Indien de HS6 goederencode (Vak 33) op zich voldoende is om een goed met verhoogd risico uniek te identificeren is de 'Code goederen met verhoogd risico' niet verplicht. Indien de HS6 goederencode (Vak 33) op zich niet voldoende is om een goed met verhoogd risico uniek te identificeren dan is 'Code goederen met verhoogd risico' verplicht.
- r157 Indien de data groep aanwezig is in de IE dan dient tenminste één optioneel attribuut te zijn ingevuld. Indien het een data groep betreft die een naam/adres bevat, dan worden de attributen van de naam/adres behandeld als één.
- r160 De data groep CONTROLERESULTAAT dient aanwezig te zijn indien de aangifte is ingediend binnen de vereenvoudigde procedure
- r165 De data groep VERZEGELING INFO dient aanwezig te zijn indien de aangifte is ingediend binnen de vereenvoudigde procedure, en de vergunning voorziet in het gebruik van verzegeling.
- r174 Binnen de vereenvoudigde procedure is het gebruik van de TIN verplicht, 'R' ANDERS is het gebruik van de TIN 'O'ptioneel.
- r175 Twee mogelijke waarden: '0' = 'Nee: Annulering ingeleid door de Handelaar
'1' = 'Ja' : Annulering ingeleid door Douane
- r180 Twee mogelijke waarden: Annulering geweigerd door Douane : Annuleringsbeslissing = '0' (=NEE)
Annulering aanvaard door Douane : Annuleringsbeslissing = '1' (=JA)
- r186 'Voltooiing lossing' wordt gebruikt als een vlag. Het kan 2 mogelijke waarden bevatten:
'0' = 'NEE': dit betekent dat de lossing van de goederen nog niet is afgerond;
'1' = 'JA': dit betekent dat alle goederen zijn gelost.
- r190 Ofwel dient 'Nieuwe identiteit vervoermiddel' en 'Nieuwe nationaliteit vervoermiddel' of 'Nieuw container nummer' of beiden te worden gebruikt in geval van 'OVERLADING'
- r195 Het doel van deze IE is het meedelen van de toelating tot lossing van de goederen (of de lossing te verder te zetten) aan de Toegelaten Geadresseerde.
- r200 'Toestand van de verzegeling ok' wordt gebruikt als een vlag en kan 2 waarden bevatten:
'Toestand van de verzegeling ok' = '0' (NEE)
'Toestand van de verzegeling ok' = '1' (JA).
- r205 'Conform' wordt gebruikt als een vlag, en het kan 2 mogelijke waarden bevatten;
'0' = 'NEE' er zijn lossingopmerkingen
'1' = 'JA' geen lossingopmerkingen zijn aanwezig.
- r206 Wanneer geen verzegeling is teruggevonden ter bestemming en de informatie van de AAR geeft het gebruik ervan aan, dan kan de VERZEGELING ID. niet worden gebruikt, evenals, het attribuut 'Verzegelingsnummer' dient op nul te worden gebracht en er een dient een uitleg te worden gegeven in de 'Lossingsopmerking' (= 'R'). In alle andere gevallen is de data groep VERZEGELING ID. verplicht
- ~~r228 : Indien het attribuut 'Beschikbare informatie' gelijk is aan '0', dan dient het attribuut "TCR afgeleverd door douane" dezelfde waarde te hebben.~~
- r230 Dit attribuut wordt gebruikt als een vlag, deze waarde kan ofwel '0' ('nee') of '1' ('ja') zijn.
- r231 De waarde van dit attribuut dient één van de 22 doorvoerlanden te zijn zonder de 15 landen van de EU.
- r240 : Indien de datag roep "GEBEURTENIS TIJDENS HET VERVOER" aanwezig is, dan dienen de data groepen "INCIDENT" of "OVERLADING" of beiden aanwezig te zijn en aangevuld te worden met de datagroep 'NIEUWE- VERZEGELING INFO' wanneer dit nodig is.

- r245 “Douane subplaats”, “Aankomst toegelaten locatie van goederen” en “Aankomst Erkende locatie_ (Code)” kunnen niet tezelfdertijd worden gebruikt.
- ~~r260 —: Ofwel is de zekerheidsstelling weergegeven als ongeldig of hij is terug geldig geldig vanaf een bepaalde datum. ‘Ongeldigheidsdatum’ en ‘Geldigheidsdatum’ kunnen terzelfder tijd worden gebruikt.~~
- r330 Indien een zending is aangegeven met aangehechte ‘Ladinglijst’ of het ‘Aangegeven kantoor van Bestemming’ een OTS is dan –is deze data groep verplicht, tijdens de overgangperiode is het in alle gevallen verplicht.
- r335 de data groepen ‘CONTROLLERESULTAAT’ en indien nodig ‘VERZEGELING INFO’ is verplicht wanneer een controle door de Douane heeft plaats gevonden in de instelling van de Toegelaten Geadresseerde.
- r340 Wanneer de berichten 43 E_ULD_PER en/of 7 E_ARR_NOT, ‘VERZEGELING INFO’ bevatten dan dient de ‘Toestand van de verzegeling ok’ meegedeeld te worden.
- ~~r350 —Ingeval de aangever niet wenst zijn toegangscode te wijzigen kan de ‘oude’ toegangscode dezelfde zijn als de ‘nieuwe’ toegangscode.~~
- r450 ‘Aangiftetype’ (vak 1 van E.D.) is afgesplitst in drie onderverdelingen:
- 1^{ste} onderverdeling (aangifte symbool): tot 3 alfabetische karakters gerelateerd aan het desbetreffende type beweging;
- 2^{de} onderverdeling (aangiftetype): 1 numerieke code gerelateerd aan het desbetreffende procedure type;
- 3^{de} onderverdeling (aangifte douanevervoer): tot 5 alfabetische karakters (T1, T2(AN/SM³), T2L(AN/SM). **Enkel deze 3^{de} onderverdeling wordt in de context van deze douanevervoer applicatie in aanmerking genomen.**
- r456 Voor de ‘Soort colli’ wordt gebruik gemaakt van de alfabetische- twee-letter-UN-code⁴ gaande van ‘AE’ = ‘aerosol’ tot ‘WB’ = ‘mandfles’.
- r460 Deze UN/LOCODE verwijst naar de 3-letter-alfabetische-code van het tweede deel van kolom 1 van de UN/LOCODE - Code voor havens en andere locaties⁵. Kolom 1 geeft in een eerste deel, de ISO 3166 alfa-2 Landencode weer, gevolgd door een blanco en een 3-alfacode voor de naam stad (locatie): XX XXX. Deze combinatie identificeert de ‘Stad Naam’. Deze UN/LOCODE ‘naam stad’ is gebruikt als een attribuut in de ‘DOUANEKANTOOR LSD’ entiteit.
- r470 De IE15 laat het gebruik van goederencodes tot 8 cijfers (nationaal) toe. Maar enkel de eerste 6 cijfers worden verzonden naar het kantoor van bestemming in de AAR (internationaal) en naar het kantoor van Doorgang met de ATR (internationaal).
- r500 Tenminste 1 van de 4 attributen moet aanwezig zijn
- ~~r505 —Deze datagroep is enkel ingevuld met de informatie die is ontvangen van de aangever bij vertrek via IE103 (indien enige).~~
- r510 Dit attribuut (‘Vervolg lossing’) wordt gebruikt als vlag. Het geeft aan wanneer de IE43 voor de eerste keer is uitgewisseld om de lossing te starten, of het wordt gebruikt om toelating te geven de lossing voort te zetten.
- Indien de IE de toelating geeft om de lossing aan te vangen, wordt alle informatie zoals gespecificeerd in de IE uitgewisseld, met uitzondering van de datagroep CTL_CONTROLE, die niet kan worden gebruikt. Indien de IE de toelating geeft om de lossing verder te zetten worden enkel de datagroepen CTL_CONTROLE en DOUANEVERVOER met het attribuut MRN gebruikt , alle andere datagroepen en attributen kunnen niet worden gebruikt.
- ~~r515 —Enkel één van de attributen ‘Datum van annulering’ en ‘Datum van vrijgave’ dient aanwezig te zijn.~~

³ AN/SM betekent: Andorra en San Marino

⁴ Aanbeveling n° 21/Rev. 2 aangenomen door de ‘Working Party on Facilitation van International Trade Procedures’

⁵ Aanbeveling n°16, tweede editie aangenomen door de ‘Working Party on Facilitation van International Trade Procedures.’ - Geneve, Januari 1996.

- r520 De IE is gebruikt voor 2 verschillende types van amendementen:
Indien de 'Amendement Type Vlag' gelijk is aan '0', dan is het toegestaan alle artikelen van de oorspronkelijke aangifte te verbeteren,
Indien de 'Amendement Type Vlag' gelijk is aan '1', dan is het enkel toegelaten de oorspronkelijke aangegeven zekerheidstelling, d.w.z. de datagroepen ZEKERHEIDSTELLING, VERWIJZING NAAR ZEKERHEIDSTELLING, GELDIGHEIDSBEPERKING EG en GELDIGHEIDSBEPERKING NIET-EG te verbeteren.
In beide gevallen is het niet toegelaten de datagroepen HANDELAAR Aangever (vak 50) en DOUANEKANTOOR van vertrek (vak C) te verbeteren
- r610 Dit attribuut wordt verplicht wanneer de IE is verzonden naar de HANDELAAR Aangever, anders kan het niet worden gebruikt.
- ~~r650 — Tenminste één van deze optionele data sub-groepen of attributen dient te zijn ingevuld.~~
- r700 Deze informatie is niet vereist wanneer goederen van een verschillend type zijn vervat in eenzelfde aangifte, en op een zodanige wijze samen zijn verpakt, dat het onmogelijk is het brutogewicht voor elk type goed te bepalen.